

RASM V1.6 : Manuel de Référence

Édouard BERGÉ Stéphane SIKORA

29 octobre 2021

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Fonctionnalités	4
2	Comportement Général	5
2.1	Invocation	5
2.2	Controle des noms de fichier	5
2.3	Exportation de symboles	5
2.4	Inclusions et importations	6
2.5	Dépendances	7
2.6	Options de compatibilité	7
2.7	Options de développement	7
2.8	Autres options	8
3	Syntaxe Générale	9
3.1	Commentaires	9
3.2	Labels	9
3.3	Mnémoniques Z80	9
3.3.1	Registres IX,IY	9
3.3.2	Syntaxes des instructions non documentées	10
3.3.3	Syntaxes spéciales	10
3.4	Directives mémoires	10
3.4.1	Directive ORG	10
3.4.2	ALIGN	11
3.4.3	LIMIT	11
3.4.4	PROTECT	11
3.5	Données	11
3.5.1	DB, DEFB, DM, DEFM	11
3.5.2	DEFW	12
3.5.3	DEFI	12
3.5.4	DEFR	12
3.5.5	DEFS	12
3.5.6	STR	13
3.5.7	CHARSET	13
3.5.8	Opérateur \$	13

4	Expressions	15
4.1	Alias, et Variables	15
4.1.1	Variabiles statiques ou alias	15
4.1.2	Valeurs dynamiques	15
4.2	Valeurs littérales	15
4.2.1	Valeurs Numériques	15
4.2.2	Caractères autorisés	16
4.3	Opérateurs de calcul	16
4.4	Priorité d'exécution des opérateurs	16
5	Préprocesseur	18
5.1	Debug et assertion	18
5.1.1	PRINT	18
5.1.2	FAIL	18
5.1.3	STOP	18
5.1.4	NOEXPORT	18
5.2	Directives conditionnelles	18
5.2.1	ASSERT	19
5.2.2	IF, IFNOT	19
5.2.3	IFDEF, IFNDEF	19
5.2.4	UNDEF	19
5.2.5	IFUSED, IFNUSED	19
5.2.6	SWITCH	19
5.3	Boucles et macros	20
5.3.1	REPEAT	20
5.3.2	WHILE, WEND	21
5.3.3	Définition d'une MACRO	22
5.4	Labels et modules	23
5.4.1	Labels Locaux	23
5.4.2	Labels de proximité	23
5.4.3	Combinaison de différents types de labels	24
5.4.4	Modules	24
5.5	Structures de données	25
5.5.1	STRUCT	25
5.5.2	SIZEOF	25
5.5.3	Tableau de STRUCT	26
5.6	Durée d'un bloc	26
6	Importation et compression	28
6.1	Importation de fichiers	28
6.1.1	INCLUDE	28
6.1.2	INCBIN	28
6.1.3	Importation de fichiers multiples	28
6.1.4	Variantes	29
6.1.5	Fichiers Audio	29
6.2	Compression	29
6.2.1	Portions compressées	30
6.2.2	Inclusion de fichiers compressés	30
6.2.3	SUMMEM	30
6.2.4	XORMEM	31

7	Directives et options spécifique à l'Amstrad CPC	32
7.1	Manipulation des Banques	32
7.1.1	Préfixe BANK	32
7.1.2	Préfixe PAGE	32
7.1.3	Préfixe PAGESET	32
7.2	Export de fichiers DSK et entêtes AMSDOS	33
7.2.1	Entête AMSDOS	33
7.2.2	Directive SAVE	33
7.3	Cartouches et Snapshots	34
7.3.1	BUILDSNA	34
7.3.2	SETCPC	34
7.3.3	SETCRTC	35
7.3.4	SETSNA	35
7.3.5	BUILDTAPE	35
7.3.6	BANK	35
7.3.7	RUN	36
7.4	Directives spécifiques aux snapshots	36
7.4.1	BANKSET	36
7.4.2	BREAKPOINT	36
7.4.3	Options d'export	37
7.5	Gestion des couleurs du CPC+	37
7.5.1	GET_R, GET_G, GET_B	37
7.5.2	SET_R, SET_G, SET_B	37
7.6	Directives obsolètes	38
7.6.1	NOCODE	38
7.6.2	WRITE DIRECT	38
7.6.3	LIST, NOLIST, LET	38
8	Directives et options spécifique au ZX	39
8.1	Directive HOBETA	39
8.2	Directive BUILDZX	39
8.3	Options spécifiques	39
9	Compilation	40
9.1	Compiler RASM	40
9.2	Intégrer RASM	40
9.2.1	Récupération des erreurs et symboles	41
A	Coloration syntaxique	42
A.1	Coloration syntaxique dans VIM	42
B	Opcodes Z80	43
B.1	Instructions principales	43
B.2	Instructions étendues (ED)	43
B.3	Instruction de manipulation de bits (CB)	44
B.4	Instructions IX (DD)	44
B.5	Instruction de manipulations de bits IX (DDCB)	45
B.6	Instructions IY (FD)	46
B.7	Instruction de manipulation de bits IY (FDCB)	47
C	Durée des opcodes du Z80 sur CPC	48

1 Introduction

Lors de la création de ma démo CRTC³, les assembleurs existants ont tous rapidement montré leurs limites, que ce soit en termes de rapidité d'assemblage ou de fonctionnalités. En effet, le projet final pesait plus de 250'000 mots (hors commentaires), 35'000 labels et 60'000 expressions. Il fallait donc en priorité un assembleur qui soit rapide et lui ajouter au minimum des fonctionnalités que n'ont pas les autres : support natif des cartouches, disquettes ou snapshot Amstrad, espaces mémoires multiples, calculs flottants, compressions les plus courantes intégrées, afin de s'éviter par exemple de fastidieux export/imports de symboles, etc.

C'est ainsi qu'est né RASM. Ce n'était pas mon premier assembleur, j'en avais déjà conçu un 18 ans auparavant, mais il était trop limité. J'en ai néanmoins repris certains principes, comme l'assemblage en une seule passe. Rasm utilise des concepts éprouvés (arbres de Merkel, nombreux caches, allocations groupées) et surtout une conception linéaire, la récursivité tuant les performances.

Résultat : RASM présente des performances d'assemblage très élevées en conditions réelles, il est très rapide, même sur de gros projets.

Aujourd'hui Rasm est utilisé dans de nombreux projets d'envergure :

- Ghost'n Goblins par Golem13
- Arkos Tracker II par Targhan de façon intégrée au logiciel

1.1 Fonctionnalités

- compilation ultra-rapide
- export au format binaire, cartouche, disquettes, snapshot...
- export/import des symboles
- intégration des compresseurs les plus courants
- contrôle automatique des zones mémoires contre l'écrasement
- possibilité d'utiliser des variables en plus des constantes traditionnelles
- espaces mémoires illimités où les labels/variables sont partagées
- absolument toutes les instructions Z80 sont supportées
- macros, code conditionnel, boucles illimités, labels locaux, switch/case
- calculs internes en double précision et arrondi correct
- compatibilité optionnelle avec Maxam ou AS80
- gestion dédiée des ROM et extensions mémoires
- importation de fichiers audio, avec conversion en DMA list (CPC+)
- calcul de la durée des instructions

Rasm est diffusé sous licence MIT (voir Annexe ?? pour l'ensemble des licences).

La présente documentation est maintenue par Stéphane Sikora, merci de faire remonter vos remarques à l'adresse sikooglerasm@gmail.com.

2 Comportement Général

RASM est conçu pour être simple d'utilisation, tout en offrant beaucoup de souplesse. Par défaut, il nomme les fichiers produits de façon cohérente, recherche les fichiers par chemin relatif, détermine la quantité de mémoire à enregistrer ou même créer un fichier cartouche si les banques ROM ont été sélectionnées lors de l'assemblage, autorise l'utilisation de plusieurs directives ORG, etc.

Dans la mesure du possible, RASM essaie d'afficher des messages d'erreurs afin de vous orienter vers la solution syntaxique convenable.

RASM va d'abord pré-traiter le fichier à assembler pour enlever les espaces superflus, les commentaires, vérifier les quotes, que les caractères utilisés soient conformes et enfin transformer certaines instructions en d'autres pour convenance interne.

Par exemple les opérateurs Maxam XOR, AND, OR et MOD seront convertis en un seul caractère approchant la syntaxe du C.

Enfin, il est à noter que RASM n'intègre pas d'éditeur, ce n'est pas un IDE, mais uniquement l'assembleur. Selon les plateformes, vous pouvez utiliser votre éditeur préféré, si possible dans lequel il est possible de configurer la colorisation syntaxique pour l'assembleur z80.

2.1 Invocation

La syntaxe de base est :

```
RASM.exe <fichier à assembler> [options]
```

Par exemple,

```
RASM.exe myfile.asm
```

produira le fichier `rasmoutput.bin`

2.2 Contrôle des noms de fichier

Les options suivantes permettent de contrôler le nom des fichiers générés :

- -o <radix de fichier> : définit un nom commun pour chaque type de fichier en sortie, quel que soit son type (.bin, .sym, etc.). La valeur par défaut est "rasmoutput"
- -ob <nom de fichier .bin> : définit le nom complet pour le fichier binaire en sortie
- -os <nom de fichier .sym> : définit le nom complet pour le fichier des symboles
- -oa : donner aux fichiers de sortie (cpr,bin,sna) le même nom que le source
- -no : désactive la génération de fichiers en sortie.

2.3 Exportation de symboles

Ces options permettent de générer un fichier avec les valeurs et adresses associées aux symboles du code assemblé :

- -s : exporter les symboles au format RASM
- -sp : exporter les symboles au format Pasm0
- -sw : exporter les symboles au format Winape
- -sl : option additionnelle qui permet d'exporter aussi les symboles locaux aux macros ou boucles de répétition.
- -sv : option additionnelle qui permet d'exporter aussi les variables.
- -sq : option additionnelle qui permet d'exporter aussi les alias EQU.

- `-sx` : exporte les symboles pour certains émulateurs ZX, en précisant la banque où le symbole est logé (`((<bank>:<adresse>))`)
- `-sa` : option équivalente à `-sl -sv -sq`

Par exemple :

```
RASM.exe test -o foo -s
Pre-processing [test.asm]
Assembling
Write binary file foo.bin (25 bytes)
Write symbol file foo.sym (10 bytes)
```

Le fichier `.sym` est de la forme :

```
LABEL1 #0 B0
LABEL2 #1 B0
LABEL3 #2 B0
LABEL4 #4 B0
```

Avec l'option `-sp`, le fichier de symboles est le suivant :

```
LABEL1 EQU 00000H
LABEL2 EQU 00001H
LABEL3 EQU 00002H
LABEL4 EQU 00004H
```

Avec l'option `-sw`, le fichier de symboles est compatible avec Winape :

```
LABEL1 #0
LABEL2 #1
LABEL3 #2
LABEL4 #4
```

Il est possible de définir des blocs de code (directives `NOEXPORT`) pour lesquels l'exportation de symbole est désactivée.

2.4 Inclusions et importations

Il est possible d'inclure des fichiers sources ou binaires à l'aide de directives comme `INCBIN` ou `READ`. Par défaut les fichiers sont recherchés dans le repertoire local, de facon relative, mais il est possible de définir un ou plusieurs répertoires pour aller chercher les fichiers à inclure. Il est possible aussi d'importer ou définir des symboles :

- `-I <include directory>` : Définit un répertoire dans lequel rechercher des fichiers à inclure. Il est possible d'utiliser plusieurs fois cette option. Les fichiers sont recherchés dans l'ordre des répertoires indiqués.
- `-D <var>=<valeur >` : option pour définir une variable depuis la ligne de commande. Exemple : `-DTRUC=1` va définir la variable `TRUC` à 1.
- `-l <fichier label>` : importer un fichier de labels pour l'assemblage au format RASM, Sjasm, Pasm ou Winape. La détection du format est automatique. Il est possible de cumuler plusieurs fichiers de symboles en cumulant les options `-l` :

```
RASM.exe test -l import1.sym -l import2.sym -l import3.sym
```

2.5 Dépendances

- `-depend=make` : Exporte toutes les dépendances du programme sur une seule ligne (pour une utilisation en `makefile`).
- `-depend=list` : Exporte toutes les dépendances du programme, une par ligne.

Si un nom de fichier binaire est spécifié (option `-ob`) alors il sera ajouté en première position dans la liste des dépendances.

2.6 Options de compatibilité

- `texttt-m` : compatibilité Maxam
 - Les calculs réalisés en entiers 16 bits non signés avec un mauvais arrondi
 - Les comparaisons se font avec l'opérateur `=` simple
 - La priorité des opérateurs est simplifiée (voir tableau)
- `texttt-amper` : Utilisé en conjonction avec le mode maxam (`-m`), permet de remplacer les `#` utilisés dans le source pour représenter des nombre en hexadécilmam, par des `&`
- `texttt-ass` : compatibilité AS80
 - calculs réalisés en entiers 32 bits avec un mauvais arrondi
 - Les déclarations de type `DEFB,DEFW,DEFI` ou `DEFR` multiples ont pour référence d'adresse l'adresse du premier octet produit et non l'adresse de l'octet courant. Cette spécificité d'AS80 fait que deux `DEFB` ne produisent pas la même chose qu'un seul `DEFB` avec deux valeurs quand la référence `$` est utilisée.
 - Les paramètres des macros ne sont plus protégés par les chevrons
 - La directive `MACRO` s'utilise après le nom de la macro et non avant
- `texttt-uz` : compatibilité UZ80
 - Les calculs sont réalisés en entiers 32 bits avec un mauvais arrondi
 - Les paramètres des macros ne sont plus protégés par les chevrons
 - La directive `MACRO` s'utilise après le nom de la macro et non avant
- `texttt-dams` : compatibilité DAMS :
 - Les labels commençant par un point sont ignorés
- `texttt-pasmo` : compatibilité PASMO :
 - Les déclarations de type `DEFB,DEFW,DEFI` ou `DEFR` multiples ont pour référence d'adresse l'adresse du premier octet produit et non l'adresse de l'octet courant. Cette spécificité d'AS80 fait que deux `DEFB` ne produisent pas la même chose qu'un seul `DEFB` avec deux valeurs quand la référence `$` est utilisée.

2.7 Options de développement

Ces options sont moins courantes ,mais peuvent parfois etre utiles pour le debug.

- `-v` : mode verbeux, affiche des informations et statistiques sur l'assemblage
- `-void` : permet de forcer l'utilisation de `(void)` pour les macros sans parametre (5.3.3)
- `-wu` : Affiche des warnings lorsque des alias, des variables ou des labels sont déclarés mais non utilisés
- `-n` : affiche les licences tierces
- `-xpr` : pour l'export de fichiers cartouche étendues, permet d'exporter des fichiers supplémentaires par bloc de 512KO

2.8 Autres options

Il existe d'autres options, qui concernent des architectures spécifiques, en particulier le CPC. La section 7.4.3 en particulier. Enfin, l'option -help donne un récapitulatif de toutes les arguments qui peuvent être passés a RASM.

3 Syntaxe Générale

La syntaxe supportée par RASM se veut souple, laissant de nombreuses libertés au développeur. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'indenter vos sources avec Rasm, si ce n'est pour des raisons esthétiques. Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser le caractère ':' pour définir un label, bien qu'il soit possible de le faire. Les deux points sont simplement ignorés.

De même, les fichiers peuvent être au format windows ou linux, une conversion interne et transparente est réalisée. Enfin, Rasm n'est pas sensible à la casse, toutes les lettres sont converties en majuscules en interne. Aussi, ne soyez pas surpris de ne voir que des majuscules dans les messages d'erreur.

Nous verrons que cette liberté implique certaines ambiguïtés qui seront précisées dans la suite. La seule contrainte forte imposée par RASM est qu'il est interdit de créer un label qui ait le même nom qu'une directive ou instruction Z80.

Dans cette partie nous verrons la syntaxe générale d'un code en z80 comme on en le retrouve avec les assembleurs classiques. Dans les parties suivantes, nous verrons les aspects spécifiques de RASM.

3.1 Commentaires

La saisie de commentaire sous Rasm est classique et précédée du caractère point-virgule. Tous les caractères suivants sont ignorés jusqu'au prochain retour chariot. Il est aussi possible d'utiliser la syntaxe du C, à savoir le double slash (//) pour débiter un commentaire, ainsi que les symboles /* et */ pour délimiter des commentaires sur plusieurs lignes .

3.2 Labels

Les labels permettent de nommer une adresse mémoire liée à du code ou des données. Dans certains assembleurs, ils sont suivis de deux points, dans d'autres, non. RASM supporte les deux syntaxes.

Il existe des labels spéciaux. Par exemple tout label qui commence par le préfixe BRK ou @BRK génère en outre un point d'arrêt (cf section 7.4.2). Nous verrons aussi par la suite qu'il est possible de définir des labels locaux à des boucles ou macros.

```
| ld HL,monlabel
| call aFunction
| aFunction:
| ; ...
| ret
| monlabel db 0
```

3.3 Mnémoniques Z80

Toutes les instructions du Z80 - documentées et non documentées - sont supportées.

3.3.1 Registres IX,IY

L'adressage 8 bits des registres d'index IX et IY se fait indifféremment avec LX, IXL ou XL, etc.

```
| ld A,IXL
```

Par ailleurs, les instructions complexes avec IX et IY s'écrivent de la façon suivante :

```
| res 0,(IX+d),A
| bit 0,(IX+d),A
| sll 0,(IX+d),A
| rl 0,(IX+d),A
| rr 0,(IX+d),A
```

3.3.2 Syntaxes des instructions non documentées

```

out (<byte>),a
in a,(<byte>)
in 0,(c)
in f,(c)
sll <register>
sll <registre>

```

3.3.3 Syntaxes spéciales

Il existe des raccourcis qui permettent de rendre le code plus compact et plus lisible.

- PUSH/POP multi-arguments
 - PUSH BC,DE,HL → PUSH BC : PUSH DE : PUSH HL
 - POP HL,DE,BC → POP HL : POP DE : POP BC
- NOP répétitif
 - nop 4 → nop : nop : nop : nop
- LD Complexe
 - LD BC,BC → LD B,B : LD C,C
 - LD BC,DE → LD B,D : LD C,E
 - LD BC,HL → LD B,H : LD C,L
 - LD DE,BC → LD D,B : LD E,C
 - LD DE,DE → LD D,D : LD E,E
 - LD DE,HL → LD D,H : LD E,L
 - LD HL,BC → LD H,B : LD L,C
 - LD HL,DE → LD H,D : LD L,E
 - LD HL,HL → LD H,H : LD L,L
- LD Complexe avec IX,IY
 - LD HL,(IX+n) → LD H,(IX+n+1) : LD L,(IX+n)
 - LD HL,(IY+n) → LD H,(IY+n+1) : LD L,(IY+n)
 - LD DE,(IX+n) → LD D,(IX+n+1) : LD E,(IX+n)
 - LD DE,(IY+n) → LD D,(IY+n+1) : LD E,(IY+n)
 - LD BC,(IX+n) → LD B,(IX+n+1) : LD C,(IX+n)
 - LD BC,(IY+n) → LD B,(IY+n+1) : LD C,(IY+n)
 - LD (IX+n),HL → LD (IX+n+1),H : LD (IX+n),L
 - LD (IY+n),HL → LD (IY+n+1),H : LD (IY+n),L
 - LD (IX+n),DE → LD (IX+n+1),D : LD (IX+n),E
 - LD (IY+n),DE → LD (IY+n+1),D : LD (IY+n),E
 - LD (IX+n),BC → LD (IX+n+1),B : LD (IX+n),C
 - LD (IY+n),BC → LD (IY+n+1),B : LD (IY+n),C
- Syntaxes alternatives
 - EXA → EX AF,AF'

3.4 Directives mémoires

3.4.1 Directive ORG

```
ORG <logical address>[,<physical address>]
```

La directive ORG permet d'indiquer l'adresse de départ du code et des données à assembler. Rasm permet l'utilisation de plusieurs ORG au sein d'un même espace mémoire, mais il contrôle qu'aucune zone de code écrite ne se chevauche : il n'autorise pas de ré-écrire sur les mêmes adresses mémoire.

```

ORG #8000
RET
; bytecode output:
; #8000: #C9

```

Si vous avez besoin de générer plusieurs morceaux de code à la même adresse, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le deuxième paramètre de la directive `ORG` pour écrire ce code ailleurs, soit vous pouvez créer à tout moment un nouvel espace mémoire avec la directive `BANK` 7.3.6

```

ORG #8000,#1000
label: JP label
; bytecode output:
; #1000: #C3,#00,#80

```

3.4.2 ALIGN

`ALIGN <boundary>[,fill]`

Si l'adresse d'écriture du code en cours n'est pas un multiple de la valeur d'alignement, on augmente l'adresse en conséquence. Par défaut, cette instruction ne produit pas d'octet sur la sortie (les espaces de travail sont initialisés avec la valeur 0). Mais il est possible de préciser la valeur de remplissage avec les second paramètre. Par exemple :

```

ORG #8001
ALIGN 2 ; align code on even address (#8002)
ALIGN 256,#55 ; align code on high byte (#8100)
; #8002-#80FF is filled with #55

```

3.4.3 LIMIT

`LIMIT <address boundary>`

Cette directive sert à imposer une limite plus basse à l'écriture de l'assemblage. Par défaut, la limite est de 65535 mais on peut avoir besoin de ne pas dépasser une certaine valeur. Pour protéger une zone définie, il vaut mieux utiliser la fonction `PROTECT`.

3.4.4 PROTECT

`PROTECT <start address>,<end address>`

Cette directive permet d'empêcher l'écriture de données dans la zone délimitée par les paramètres de début et de fin de l'espace mémoire courant. Il est possible de définir autant de zones d'exclusion que l'on souhaite pour un même espace mémoire. Ces espaces ne doivent pas se chevaucher. Si des données sont écrites lors l'assemblage, une erreur sera levée.

3.5 Données

3.5.1 DB, DEFB, DM, DEFM

```

DEFB <value1>[,<value2>,...]
DEFM <value1>[,<value2>,...]

```

Cette directive prend un ou plusieurs paramètres et génère une suite d'octets représentative des paramètres en entrée. La valeur peut être une valeur littérale, une formule dont le résultat sera éventuellement arrondi et tronqué ou même une chaîne de caractères dont chaque caractère produira

un octet en sortie égale à sa valeur ASCII, sauf si la directive CHARSET a été utilisée pour redéfinir ces valeurs. On pourra indifféremment utiliser DB, DM, DEFB ou DEFM. Par exemple le code suivant produira la chaîne 'Roudoudou' : (le 'u' correspond au code ASCII #75).

```
| org #7500
| label:
| DEFB 'r'- 'a'+ 'A', 'oudoud', #6F, hi(label)
```

Dans les chaînes de caractères, il est possible d'utiliser le caractère d'échappement \, pour envoyer des caractères de contrôle, comme en C : \n\t\r

3.5.2 DEFW

DEFW, DW <value1>[, <value2>, ...]

La directive DEFW (ou son raccourci DW) prend un ou plusieurs paramètres et génère une suite de mots (deux octets, en little endian) représentative des paramètres en entrée. Les valeurs peuvent être une valeur littérale, une formule dont le résultat sera éventuellement arrondi et tronqué. Cette directive ne supporte pas une chaîne de plusieurs caractères comme valeur.

Exemple :

```
| DEFW mylabel1, mylabel2, 'a'+ #100
```

3.5.3 DEFI

DEFI <valeur1>[, <valeur2>, ...]

Cette directive prend un ou plusieurs paramètres et génère une suite de double-mots (4 octets) représentative des paramètres en entrée. Les valeurs peuvent être une valeur littérale, une formule dont le résultat sera éventuellement arrondi et tronqué. Cette directive ne supporte pas une chaîne de plusieurs caractères comme valeur.

3.5.4 DEFR

DEFR <reel1>[, <reel2>, ...]

La directive DEFR (ou DR) prend un ou plusieurs paramètres et génère une suite de nombres réels (5 octets chaque) compatibles avec le firmware des Amstrad CPC.

Exemple :

```
| defr 5/12, 0.5, sin(90)
```

3.5.5 DEFS

DEFS, DS <repetition>[, <value>, [<repetition>, ...]]

Cette directive génère une suite d'octets répétitive. Si la valeur de remplissage est omise alors zéro sera utilisé par défaut. Si la valeur de répétition est nulle alors aucun octet ne sera produit. Il est possible de déclarer plusieurs suites de répétition avec le même DEFS mais les premières répétitions seront toujours interprétées comme ayant une valeur à répéter.

Exemples :

```
| defs 5,8,4,1 ; #08,#08,#08,#08,#08,#01,#01,#01,#01
| defs 5,8,4   ; #08,#08,#08,#08,#08,#00,#00,#00,#00
| defs 5       ; #00,#00,#00,#00,#00
```

3.5.6 STR

```
STR 'string1' [, 'string2' ...]
```

Directive similaire à DEFB, sauf que le dernier caractère de chaque chaîne aura son bit 7 forcé à 1 (opération OR #80 sur le dernier octet). Les deux lignes suivantes produiront les mêmes octets :

```
| str 'roudoudou'
| defb 'roudoudo', 'u'+128
```

3.5.7 CHARSET

```
CHARSET
CHARSET 'string', <value>
CHARSET <code>, <value>
CHARSET <start>, <end>, <value>
```

La directive permet de redéfinir des valeurs aux caractères assemblés entre quotes selon quatre formats :

- 'chaîne', <valeur> : Le premier caractère de la chaîne aura pour nouvelle valeur la <valeur>. Le caractère suivant <valeur>+1 et ainsi de suite pour tous les caractères de la chaîne.
- <code>, <valeur> : Attribuer au caractère de valeur ASCII <code> la valeur <valeur>.
- <début>, <fin>, <valeur> : Attribuer aux caractères de valeur ASCII <début> à <fin> une valeur incrémentale en partant de <valeur>.
- aucun paramètre : réassigne à tous les caractères leur valeur ASCII par défaut.

Cette fonction est compatible Winape.

Par exemple, une simple redéfinition :

```
| CHARSET 'T', 't' ; 'T' chars will be translated as 't'
| DEFB 'tT' ; #74 #74
```

Ou encore de redéfinir par intervalle :

```
| CHARSET 'A', 'Z', 'a' ; Change all uppercases to their respective lowercases
| DEFB 'abcdeABCDE' ; #61, #62, #63, #64, #65, #61, #62, #63, #64, #65
```

Il est possible de redéfinir des caractères non consécutifs :

```
| CHARSET 'turndiskheo ', 0
| DEFB 'there is no turndisk'
| ; #00, #08, #09, #02, #0B, #05, #06, #0B, #03, #0A, #0B, #00, #01, #02, #03, #04, #05, #06, #07
```

3.5.8 Opérateur \$

```
| org #8000
| defw $, $
```

est équivalent à :

```
| defw #8000, #8002
```

En mode de compatibilité AS80, le même code serait équivalent à

```
| defw #8000,#8000
```

Cependant, lorsque \$ est utilisé avec la directive ORG, il fait référence à l'adresse physique et non l'adresse logique :

```
| ORG #8000,#1000
| defw $ ; #8000 is written in #1000
| ORG $ ; ORG considers the physical address (#1002)
| defw $ ; #1002 is written in #1002
| ; bytecode output:
| ; #1000: #00,#80,#02,#10
```

4 Expressions

4.1 Alias, et Variables

Il est possible de créer un nombre illimité d'alias avec la directive EQU. Ces alias ne peuvent pas être modifiés une fois qu'ils sont définis. Les variables au contraire peuvent être modifiées.

4.1.1 Variables statiques ou alias

```
<alias> EQU <replacement string>
```

Création d'un alias. Quand l'assembleur rencontrera l'alias dans une expression, le texte sera remplacé par celui défini lors du EQU. Un test de récursivité infini est réalisé à la création de l'alias.

Exemple :

```
tab1 EQU #8000
tab2 EQU tab1+#100
ld HL,tab2
```

4.1.2 Valeurs dynamiques

Les constantes déclarées avec EQU ne peuvent pas être modifiées une fois définies. Il est possible avec RASM de définir des variables, avec la syntaxe suivante :

```
myvar=5
LET myvar=5 ; Winape compatible Variables are used for numeric values only.
```

Rasm autorise un nombre illimité de variables. Voici quelques exemples :

```
dep=0
repeat 16
ld (IX+dep),A
dep=dep+8
rend
```

```
ang=0
repeat 256
defb 127*sin(ang)
ang=ang+360/256
rend
```

4.2 Valeurs littérales

4.2.1 Valeurs Numériques

Rasm interprète les valeurs numériques de la façon suivante :

- En décimal si la valeur commence par un chiffre.
- En binaire si la valeur commence par un % ou 0b ou se termine par b.
- En octal si la valeur commence par un @.
- En hexadécimal si la valeur commence par un #, un \$, 0x ou se termine par un h.
- En valeur ascii si un caractère unique est entre quotes.
- En valeur associée à une variable ou un label, si la littérale commence par une lettre ou un @ pour les labels locaux.

- Le symbole \$ utilisé seul indique l'adresse de début de l'instruction en cours. Lors d'un define type DEFB, DEFW, DEFI, DEFR ou DEFS, l'adresse courante est celle de l'élément en cours. Un DEF* produira les mêmes données que vous utilisiez plusieurs arguments à la suite ou bien plusieurs DEF*.

Attention, le caractère & est réservé pour l'opérateur AND.

4.2.2 Caractères autorisés

Entre quotes, tous les caractères sont autorisés, à vos risques et périls concernant la conversion ASCII vers l'Amstrad. En dehors des quotes, vous pourrez utiliser toutes les lettres, tous les chiffres, le point, l'arobas, les parenthèses, le dollar, les opérateurs plus, moins, multiplié, divisé, le pipe, circonflexe, le pourcent, le dièse, le paragraphe, les chevrons et les deux types de quotes ainsi que les caractères échappés \t \n \r \f \v \b \0 . Ceci ne s'applique pas avec la directive PRINT.

4.3 Opérateurs de calcul

Rasm utilise un moteur d'expression simplifié à priorités multiples (comme le C). Il supporte les opérateurs et fonctions suivants :

*	multiplication	/	division
+	addition	-	soustraction
^ ou XOR	opérateur logique OU Exclusif	% ou MOD	Reste de la division (Modulo)
& ou AND	opérateur logique ET	ou OR	opérateur logique OU
&&	opérateur booléen ET		opérateur booléen OU
<<	décalage à gauche (multiplication par 2 ⁿ)	>>	décalage à droite (division par 2 ⁿ)
hi()	poids fort de l'entier 16 bits	lo()	poids faible de l'entier 16 bits
sin()	calcul de sinus	cos()	calcul de cosinus
asin()	calcul d'arc-sinus	acos()	calcul d'arc-cosinus
atan()	calcul d'arc-tangente	frac()	recupere la partie fractionnaire
int()	conversion en nombre entier	ceil()	conversion à l'entier entier supérieur
floor()	conversion à l'entier entier inférieur	rnd()	Nombre aléatoire entre 0 et n - 1
abs()	valeur absolue	log10()	logarithme base 10
ln()	logarithme népérien	sqrt()	racine carrée
exp()	exponentielle	!= ou <>	différent de
==	égalité (= en mode Maxam)	>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal	>	supérieur
<	inférieur		

Rasm fait tous ses calculs internes en nombre flottant double précision. Un arrondi correct est réalisé en fin de chaîne de calcul pour les besoins en nombres entiers. Si l'évaluation d'une expression aboutit à une erreur de calcul, le résultat de l'évaluation sera forcé à 0.

4.4 Priorité d'exécution des opérateurs

La tableau suivant indique la prévalence des opérateurs : plus elles est basse, plus la priorité est élevée.

Opérateur	Prévalence Rasm	Prévalence Maxam
()	0	0
!	1	464
* / %	2	464
+ -	3	464
<< >>	4	464
< <= == => > !=	5	664
& AND	6	464
OR	7	464
^ XOR	8	464
&&	9	6128
	10	6128

5 Préprocesseur

5.1 Debug et assertion

5.1.1 PRINT

`PRINT 'string', <variable>, <expression>`

Cette directive permet d'écrire du texte, variables ou expressions dans la console, au cours de l'assemblage. Il est impératif que les variables que l'on souhaite afficher existent au préalable. Concernant les valeurs numériques, l'affichage par défaut est un nombre flottant mais il est possible de formater les variables en les préfixant par des tags :

- `{hex}` afficher la variable en hexadécimal. Si la variable vaut moins de `#FF` alors l'affichage sera forcé sur deux chiffres. Si la variable vaut moins de `#FFFF` alors l'affichage sera forcé sur quatre chiffres. Au dessus il n'y aura pas d'extra-zéros.
- `{hex2}`, `{hex4}`, `{hex8}` pour forcer l'affichage quel que soit la valeur, sur 2, 4 ou 8 chiffres.
- `{bin}` afficher la variable en binaire. Si la variable vaut moins de `#FF` alors l'affichage sera forcé sur 8 bits. Si la variable vaut moins de `#FFFF` alors l'affichage sera forcé sur 16 bits. Un pré-traitement enlève les 16 bits supérieurs de la valeur 32 bits au cas où tous les bits sont à 1 (nombre négatif).
- `{bin8}`, `{bin16}`, `{bin32}` pour forcer l'affichage quel que soit la valeur, sur 8, 16 ou 32 bits.
- `{int}` afficher en décimal, nombre entier.

5.1.2 FAIL

`FAIL 'string', <variable>, <expression>`

Cette directive est similaire à `PRINT`, mais elle produit une erreur et arrête l'assemblage.

5.1.3 STOP

Arrêter l'assemblage. Aucun fichier ne sera écrit.

5.1.4 NOEXPORT

`NOEXPORT [Symbols]`
`ENOEXPORT [Symbols]`

La directive `NOEXPORT` inhibe l'export de symboles. Par défaut tous les symboles (labels, variables, constantes) ne sont plus exportés, mais il est possible de spécifier les symboles à ne plus exporter. Il est possible de réactiver (partiellement ou complètement) l'export avec `ENOEXPORT`.

5.2 Directives conditionnelles

RASM supporte un ensemble de directives qui permettent d'influer sur l'assemblage en vérifiant des expressions conditionnelles. D'une manière générale, lorsque des variables sont utilisées dans ces expressions, il faut impérativement qu'elles soient définies au préalable.

5.2.1 ASSERT

```
ASSERT <condition>[,text,text,text...]
```

Vérifier une condition et arrêter l'assemblage si la condition est fausse. Le texte supplémentaire est envoyé vers la console dans ce cas.

```
| assert mygenend-mygenstart<#100  
| assert mygenend-mygenstart<#100, 'code is too big'
```

5.2.2 IF, IFNOT

```
IF <condition> ... [ELSE ...] ENDIF  
IF <condition> ... [ELSEIF <condition> ...] ENDIF  
IFNOT <condition> ... [ELSE, ... ] ENDIF  
IFNOT <condition> ... [ELSEIF <condition> ...] ENDIF
```

Directive de test et définition de blocs pour le code conditionnel.

```
| CODE_PRODUCTION=1  
| [...]   
| if CODE_PRODUCTION  
|   or #80  
| else  
|   print 'test version'  
| endif
```

5.2.3 IFDEF, IFNDEF

```
IFDEF <variable or label> ... [ELSE ... ] ENDIF  
IFNDEF <variable or label> ... [ELSE ... ] ENDIF
```

Directive de test et définition de blocs pour le code conditionnel.

5.2.4 UNDEF

```
UNDEF <variable>
```

Permet de retirer la définition d'une variable. La condition pour une directive IFDEF sera alors évaluée à faux. Si la variable n'existe pas, la directive est sans effet.

5.2.5 IFUSED, IFUNUSED

```
IFUSED <variable or label> ... ENDIF  
IFUNUSED <variable or label> ... ENDIF
```

Ces deux directives permettent de tester l'utilisation ou la non utilisation d'une variable ou d'un label, AVANT l'utilisation de la directive.

5.2.6 SWITCH

La syntaxe est similaire au switch/case en C, avec la particularité de pouvoir écrire plusieurs blocs CASE avec la même valeur, ce qui donne plus de souplesse au code conditionnel. Un bloc switch se termine avec la directive ENDSWITCH. Dans cet exemple, la chaîne 'BCE' sera produite.

```

myvar EQU 5
switch myvar
  nop ; outside any case, will never be evaluated
case 3
  defb 'A'
case 5
  defb 'B'
case 7
  defb 'C'
  break
case 8
  defb 'D'
case 5
  defb 'E'
  break
default
  defb 'F'
endswitch

```

5.3 Boucles et macros

5.3.1 REPEAT

```

REPEAT <number of repetitions>[,counter[,counter_start[,counter_step]]] ... REND
REPEAT ... UNTIL <condition>

```

Répète un bloc d'instructions. On peut soit fixer un nombre de répétitions, soit utiliser le mode conditionnel avec la directive de fin de bloc UNTIL. Pour compatibilité avec Vasm, il est possible de finir un tel bloc par ENDREP ou ENDREPEAT au lieu de REND

```

cnt=90
repeat
  defb 64*sin(cnt)
  cnt=cnt-4
until cnt<0

```

Répétition non conditionnelle Dans le cas de répétition non conditionnelle, il est possible de spécifier une variable qui contiendra le numéro d'itération. Il n'est pas nécessaire de créer cette variable au préalable.

```

repeat 10,cnt
  ldi
  print cnt
rend

```

Par défaut le compteur de boucle est initialisé à 1 et est incrément de 1 à chaque boucle. Il est aussi possible de préciser la valeur de départ avec `counter_start`, ainsi que le pas d'incrément à l'aide du paramètre `counter_step`. Ces valeurs peuvent aussi bien être des entiers que des nombres flottants.

```

repeat 26,letter,65
  db letter
rend

```

Ces valeurs peuvent aussi bien être des entiers que des nombres flottants.

```
repeat 180,angle,0,3.14/180
  db sin(angle)*64+64
rend
```

Symbole REPEAT_COUNTER

```
REPEAT\_COUNTER [counter_start[,counter_step]]
```

Une alternative à l'utilisation de `counter_start` et `counter_step`, consiste à utiliser `REPEAT_COUNTER`. Ceci permet de ne pas avoir à respecifier ces valeurs pour tous les blocs `REPEAT` qui suivent. En l'absence de paramètres, le compteur commencera à 1 et l'incrément sera de 1.

```
y=10
repeat 3,x,10
  assert x==y
  y+=5
rend
```

La variable interne `REPEAT_COUNTER` contient le numéro de l'itération courante (en commençant par 1).

```
repeat 10
  ldi
  print repeat_counter
rend
```

5.3.2 WHILE, WEND

```
WHILE <condition> ... wEND
```

Répète un bloc tant que la condition est évaluée à vrai. A tout moment, il est possible d'utiliser la variable interne `WHILE_COUNTER` pour récupérer le compteur de boucle.

```
cpt=10
while cpt>0
  ldi
  cpt=cpt-1
  print 'cpt=',cpt,' while_counter=',while_counter
wend
```

La boucle va s'exécuter 10 fois, avec le résultat suivant sur la sortie standard :

```
Pre-processing [while.asm]
```

```
Assembling
```

```
cpt= 9.00 while_counter= 1.00
cpt= 8.00 while_counter= 2.00
cpt= 7.00 while_counter= 3.00
cpt= 6.00 while_counter= 4.00
cpt= 5.00 while_counter= 5.00
cpt= 4.00 while_counter= 6.00
cpt= 3.00 while_counter= 7.00
cpt= 2.00 while_counter= 8.00
cpt= 1.00 while_counter= 9.00
cpt= 0.00 while_counter= 10.00
```

```
Write binary file rasmoutput.bin (20 bytes)
```

5.3.3 Définition d'une MACRO

```
MACRO <macro_name> [param1[,param2[,...]]]
...
MEND
```

Une macro est une façon d'étendre le langage, en définissant un bloc d'instructions, délimité par **MACRO** et **MEND** (ou **ENDM**), et qui pourra être inséré ultérieurement dans le code, par simple utilisation du nom de la macro. Les macros peuvent prendre des paramètres, il est ainsi possible de faire de l'assemblage conditionnel avec les macros : à chaque appel de macro, le code d'origine est inséré, avec substitution des paramètres. Ce n'est qu'ensuite que le code interprété de façon classique.

Voici un exemple pour une écriture longue distance générique (sauf pour B ou C) :

```
macro LDIXREG register,dep
  if {dep}<-128 || {dep}>127
    push BC
    ld BC,{dep}
    add IX,BC
    ld (IX+0),{register}
    pop BC
  else
    ld (IX+{dep}),{register}
  endif
mend
```

```
LDIXREG H,200
LDIXREG L,32
```

Utilisation d'une macro Attention! Rasm ne peut pas savoir si vous voulez déclarer un label quand vous vous trompez dans l'écriture du nom d'une macro sans paramètre. Pour palier à ce défaut, vous pouvez ajouter un paramètre fictif " (void) " qui déclenchera une erreur si le nom de macro n'est pas connu.

De plus, si vous souhaitez forcer l'utilisation de cette syntaxe, il est possible de lancer RASM avec l'option **-void**. L'utilisation d'une macro sans paramètre provoquera une erreur.

```
MACRO withoutparam
  nop
MEND
withoutparam (void) ; secured call of macro
```

Appel de macro avec paramètres dynamiques Les paramètres passés lors de l'appel d'une macro ne sont pas nécessairement des constantes, ils peuvent être des expressions :

```
MACRO test myarg
  DEFB {myarg}
MEND
;Identique à defb 1 : defb 2:
REPEAT 2
  test repeat_counter
REND
;Identique à defb 1 : defb 1:
REPEAT 2
  test {eval}repeat_counter
REND
```

Décomposition de registres 16 bits Dans une macro, il est possible d'utiliser LOW et HI pour utiliser le registre bas ou le registre d'un registre 16 bits : par exemple `ld A,R1.low` est équivalent à `ld A,C` si `R1=BC`. Une fonction d'addition 16 bits pourra s'écrire ainsi :

```
macro add16, R1, R2
  ld A,{R1}.low
  add {R2}.low
  ld {R1}.low,A
  ld A,{R1}.high
  adc {R2}.high
  ld {R1}.high,A
mend
add16 bc,hl
```

5.4 Labels et modules

5.4.1 Labels Locaux

À l'intérieur d'une boucle (`REPEAT/WHILE/UNTIL`) ou d'une macro, il est possible d'utiliser des labels locaux de la même façon qu'avec l'assembleur intégré de Winape en préfixant le label par le caractère '@'. L'intérêt est que l'on peut réutiliser le même label à différents endroits du code, sans avoir à chercher des noms différents.

À chaque itération de boucle et ce pour chaque imbrication de boucle, un suffixe est ajouté au label local contenant la valeur hexadécimale du compteur interne de répétition. Il est ainsi possible d'appeler un label local à une répétition en dehors de la boucle, mais cet usage n'est pas conseillé.

Il est possible d'utiliser la valeur d'un label dans une commande (`ORG` par exemple) si et seulement si le label précède la directive.

En mode DAMS, il est possible d'utiliser la déclaration désuète d'un label en le préfixant d'un point. L'appel à ce label se fera sans le point du début. L'usage des labels de proximité est alors désactivé.

```
repeat 16
  add hl,bc
  jr nc,@no_overflow
  dec hl
@no_overflow
rend
```

5.4.2 Labels de proximité

Hors d'une macro ou d'une boucle, les labels locaux héritent du label global qui précède. A l'intérieur d'une boucle ou d'une macro, ils sont relatifs au label qui précède, qui est soit global, soit local. Exemple d'utilisation d'un label de proximité avec un label global :

```
routine1:
  add hl,bc
  jr nc,.no_overflow
  dec hl
.no_overflow

routine2:
  add hl,bc
  jr nc,.no_overflow
  dec hl
.no_overflow
```

```

routine3:
  xor a
  ld hl,routine1.no_overflow ; retrieve proximity label of routine1
  ld de,routine2.no_overflow ; of routine2
  sbc hl,de

```

5.4.3 Combinaison de différents types de labels

L'exemple suivant permet de montrer les différentes combinaisons possibles, quand on mélange label global, local et de proximité. Le code n'a pas grande utilité, si ce n'est à illustrer le principe :

```

global: nop
.prox: nop ; (1)
repeat 2
  jp .prox ; (=> 1)
@label: nop ; (2)
.prox : nop ; (3)
@label2: nop ; (4)
.prox : nop ; (5)
  jp global.prox ; (=> 1)
  jp @label ; (=> 2)
  jp @label.prox ; (=> 3)
  jp @label2.prox ; (=> 5)
  jp .prox ; (=> 5)
rend

  jp .prox ; (=> 1)
  jp global2.prox ; (=> 7)

global2: nop ; (6)
  jp .prox ; (=> 7)
.prox: nop ; (7)
  jp global.prox ; (=> 1)
  jp global2.prox ; (=> 7)
  jp .prox ; (=> 7)

```

5.4.4 Modules

```

MODULE <namespace>
...
[MODULE OFF]

```

MODULE est une façon supplémentaire de cloisonner du code ou des données, en permettant de préfixer les labels globaux ou de proximité, à la manière de namespace en C Ceci permet en particulier d'éviter des conflits lorsque des labels identiques sont utilisés, par exemple lorsque de l'inclusion de code tiers. Pour fermer une section module, il faut soit en déclarer une nouvelle, ou utiliser MODULE OFF A noter que le préfixe utilisé est un underscore : `module_label`. Par exemple :

```

MODULE module1:
start:
...
ret
data: equ 1

```



```

MODULE module2:
start:
...
ret
data: equ 2
MODULE OFF

ld a,(module1_data)
call module2_start

```

5.5 Structures de données

5.5.1 STRUCT

```

STRUCT <prototype name> [,<variable name>]
...
ENDSTRUCT

```

```

; structure st1 created with two fields ch1 and ch2.
struct st1
ch1 defw 0
ch2 defb 0
endstruct
; Nested structures:
; metast1 is created with 2 sub-structures st1 called pr1 et pr2
struct metast1
struct st1 pr1
struct st1 pr2
endstruct

```

Instanciation Quand {STRUCT} est utilisé avec 2 paramètres, RASM va créer une structure en mémoire, basée sur le prototype. Dans l'exemple ci dessous, une structure de type 'metast1' sera instanciée, avec pour nom 'mymeta' :

```
| struct metast1 mymeta
```

Exemple de récupération de l'adresse absolue d'un membre en utilisant le nom d'une structure déclarée :

```
| LD HL,mymeta.pr2.ch1
| LD A,(HL)
```

Exemple d'accès d'un membre avec un offset, en utilisant le nom du prototype :

```
| LD A,(IX+metast1.pr2.ch1)
```

5.5.2 SIZEOF

Le préfixe {SIZEOF} devant un nom de structure, de sous-structure ou meme devant le champ d'une structure, permet de récupérer sa taille.

```
| LD A,{SIZEOF}metast1 ; LD A, 6
| LD A,{SIZEOF}metast1.pr2 ; LD A, 3
| LD A,{SIZEOF}metast1.pr2.ch1 ; LD A, 2

```

5.5.3 Tableau de STRUCT

Il est possible d'instancier plusieurs fois la meme structure, comme s'il s'agissait d'un tableau de structures, de la facon suivant :

```
| struct mystruct my_instances,10
```

Cette facon de faire est différente d'un `ds 10*SIZEOF(mystruct)`, car les données sont initialisées avec les valeurs par défaut définies dans la définition de la structure (a la différence d'un remplissage avec le meme octet) De plus il est possible d'accéder aux structures via un index, en ajoutant l'index a la fin du nom de l'instance (la syntaxe de cette feature sera peut etre modifiée a l'avenir). Par exemple :

```
| LD HL,myinstances5
```

5.6 Durée d'un bloc

```
TICKER START,<var>
```

```
...
```

```
TICKER STOP|STOPZX,<var>
```

Cette directive calcule la durée d'un bloc d'instructions (délimité par `TICKER START` et `TICKER STOP`) et stocke le résultat dans une variable. Le nom de la variable doit etre identique pour le `START` et le `STOP`. Elle peut etre utilisée pour calculer la durée pour CPC (`TICKER STOP`) ou pour ZX (`TICKER STOPZX`). Sur CPC, la durée calculée est exprimée en "nombre de NOPs équivalents" (cf Annexe C), ce qui correspond à peu pres à la durée en micro secondes. Cette directive est très pratique pour écrire et maintenir du code à durée fixe.

A noter que pour les instructions de saut conditionnel, c'est la durée en ne réalisant pas le saut qui est prise en compte, a l'exception de l'opcode `DJNZ` :

Par exemple, si on veut faire un effet 'raster', il faut il faut s'assurer que l'on change de couleur à chaque ligne écran, soit toutes les 64 microsecondes :

- `DJNZ` : 3us
- `JR Cond` : 2us
- `JP Cond` : 3us
- `RET Cond` : 2us
- `Call Cond` : 3us

Par exemple avec le code suivant, la variable `cnt` vaudra 8

```
| TICKER START, cnt
|   ld a,(hl) ; 2 us
|   out (c),a ; 4 us
|   inc hl ; 2 us
| TICKER STOP, cnt
| PRINT cnt ; cnt = 8us
```

Une application pratique dans une boucle, pour avoir 64us a chaque tour de boucle, et de joli rasters :

```
| ld hl,col_tab
| ld bc,col_port ;#7fxx
| out (c),c
| ld d,20
| loop:
| TICKER START, cntline
```

```
ld a,(hl)
out (c),a
inc hl
TICKER STOP, cntline
ds 64-4-cntline
dec d
jr nz, loop
```

Comme on sait que les deux dernières instructions (DEC et JR) durent au total "4 NOPs", on rallonge la boucle la boucle de 60-cntline NOPs.

6 Importation et compression

6.1 Importation de fichiers

6.1.1 INCLUDE

```
INCLUDE 'file to read'
READ 'file to read'
```

Lire un fichier texte et l'intégrer au code source à l'emplacement de l'instruction de lecture. Le chemin relatif de lecture a pour racine l'emplacement du fichier dans lequel est l'instruction de lecture. Un chemin absolu s'affranchit de ce répertoire racine. Il n'y a pas de limite de récursivité en lecture, donc attention à ce que vous faites.

6.1.2 INCBIN

```
INCBIN 'file to read' [,offset[,size[,extended offset[,OFF]]]]
INCBIN 'file to read',REVERT
INCBIN 'file to read',REMAP,numcol
INCBIN 'file to read',VTILES,numtiles
INCBIN 'file to read',ITILES,width
```

Lire un fichier binaire. Les données lues seront directement injectées dans le binaire. Les paramètres optionnels sont compatibles avec la fonction INCBIN de Winape. L'offset n'est pas limité à 64Ko comme Winape. L'offset étendu est là pour compatibilité. Son usage est à éviter pour rester lisible.

- Il est possible de donner un offset négatif, relatif à la fin du fichier.
- Il est possible de donner une taille de fichier négative. La taille lue sera égale à la taille totale du fichier ajoutée à cette valeur négative. Pour tout lire sauf les 10 derniers octets, on précisera une taille de -10 dans la commande.
- Une taille nulle chargera tout le fichier.
- Paramètre OFF : Si on souhaite charger un fichier pour initialiser de la "mémoire" et qu'on souhaite assembler du code par dessus, on peut désactiver pour la lecture de ce fichier le contrôle d'écrasement.

Exemple :

```
ORG #4000
INCBIN 'makeraw.bin',0,0,0,OFF ; read in #4000, overwrite check is disabled
ORG #4001
DEFB #BB ; overwrite 2nd byte (in #4001) without error
```

Un autre exemple, dans lequel un fichier de 32K est lu en deux fois, par exemple dans deux banques de 16 différentes (cf 7.3.6)

```
bank n
incbin 'my32Kbfile.bin',0,16384
bank n+1
incbin 'my32Kbfile.bin',16384,16384
```

6.1.3 Importation de fichiers multiples

Il est possible d'utiliser INCBIN dans un bloc REPEAT, par exemple si l'on veut importer plusieurs fichiers, ici les fichiers myfile1, myfile2, ... myfile10 :

```
REPEAT 10,cpt
INCBIN 'myfile{cpt}'
REND
```

6.1.4 Variantes

La forme avec `REVERT` permet d'importer un fichier binaire, mais dans le sens inverse.

Les variantes utilisant `REMAP`, `VTILES` et `ITILES` sont utiles pour importer des sprites.

`ITILES` permet d'importer des tiles de hauteur multiples de 8, en entrelaçant les lignes dans l'ordre suivant : 0,1,3,2,6,7,5,4. De plus les octets sont encodés en zig zag : pour les lignes paires, la séquence d'octets correspond aux pixels de gauche à droite, et de droite à gauche sur les lignes impaires. Le paramètre passé correspond à la largeur (en octet) des tiles.

6.1.5 Fichiers Audio

```
INCBIN Filename,SMP|SM2|SM4
INCBIN Filename,DMA,preamp,[Option1[,Option2[,...]]]
```

Les fichiers WAV sont à priori tous supportés quel que soit leur format, mono-canal ou multi-canal. Une fusion des voix sera réalisée en cas de fichier multi-canal. Il faut préciser l'un des quatre formats parmi `SMP`, `SM2`, `SM4` et `DMA` pour réaliser l'import du wav (sinon le fichier sera importé tel quel). La fréquence d'échantillonnage n'est pas prise en compte.

- Le format `SMP` contient une valeur par octet.
- Le format `SM2` contient deux valeurs sur un seul octet, le premier échantillon correspond aux bits de poids fort.
- Le format `SM4` contient quatre valeurs sur un seul octet, le premier échantillon est encodé dans les bits de poids fort. Le système retenu est le suivant. Les valeurs codées sont les valeurs 0,13,14,15. Ainsi on peut coder sur seulement 2 bits avec toute l'amplitude 4 bits du PSG. Il suffit de copier les deux bits en position 2 et 3. Le zéro reste zéro de facto.
- Avec le format `DMA`, chaque échantillon sera converti en une liste de commandes `DMA`, pour le `CPC+`, donc. Le sample devra au préalable avoir été converti à 15600Hz. Avec ce format, on pourra préciser une préamplification, ainsi que des options supplémentaires, parmi les quelles :
 - `DMA_INT` : pour déclencher une Interruption à la fin du sample
 - `DMA_CHANNEL_A` , `DMA_CHANNEL_B` , `DMA_CHANNEL_C` : Pour choisir le Canal PSG utilisé (par défaut c'est le C)
 - `DMA_REPEAT`, `repetition` : pour répéter le sample de 1 à 4095 fois

```
ORG #4000
INCBIN 'sound.wav',SMP
INCBIN 'sound.wav',DMA,1,DMA_CHANNEL_A,DMA_INT,DMA_REPEAT,4
```

6.2 Compression

RASM intègre de nombreuses méthodes de compression que l'on peut directement utiliser dans le code assembleur, soit en définissant des sections à compresser, soit en incluant des binaires qui seront compressés à la volée.

Pour l'opération inverse, la décompression on pourra utiliser les routines distribuées avec `rasm`

6.2.1 Portions compressées

LZ48 | LZ49 | LZ4 | LZ7 | LZEX0 | LZAPU | LZSA1 [minmatchsize] | LZSA2 [minmatchsize] | LZX0 | LZX0B
 ...
 LZCLOSE

Ouvre un segment de code compressé en LZ48, LZ49, LZ4, ZX7, LZAPU, LZSA ou Exomizer. Une section compressée se ferme avec LZCLOSE. Le code produit sera compressé après assemblage et l'ensemble du code situé après la zone sera relogé. Il n'est pas possible d'appeler un label situé après un segment compressé depuis le code compressé pour des raisons évidentes dûes aux aléas de la compression. Une erreur s'affichera expliquant pourquoi. Le code ou les données d'une zone LZ ne peut excéder l'espace d'adressage de 64Ko. Enfin, il n'est pas possible d'imbriquer les segments compressés.

A noter que LZSA peut prendre un paramètre supplémentaire, pour indiquer le niveau de compression et la vitesse de décompression. Par exemple pour LZSA1, on mettra le paramètre minmatch à 5 pour décompresser rapidement. Pour LZSA2, mettre 2 pour compresser fortement. Pour plus de détail, on pourra consulter les comparatifs réalisés par Emmanuel Marty, l'auteur du compresseur.

LZX0 est un ajout récent à RASM, il offre un bon ratio de compression, et une vitesse de décompression élevée. LZXB est une variante qui permet de décompresser à l'envers.

```
org #1000
ld hl,crunchedsection
ld de,#8000
call decrunch
call #8000
jp next ; label next after crunched zone will be relocated

crunchedsection:
LZ48 ; -- this section will be crunched
org #8000,$
nop
nop
nop
ret
LZCLOSE ; -- end of crunched section

next:
ret
```

6.2.2 Inclusion de fichiers compressés

INCL48, INCL49, INCL4, INCZX7, INCEX0, INCAPU, INCLZSA1, INCLZSA2, INCZX0, INCZX0B 'file to read'

Lire un fichier binaire, le compresser en LZ48, LZ49, LZ4, Exomizer, LZAPU, LZSA ou ZX7 et l'injecter directement dans le code.

6.2.3 SUMMEM

SUMMEM start_address,end_address

Calcule la somme des octets compris dans la zone définie par les 2 paramètres start_address et end_address, et écrit le résultat à l'endroit où se situe la directive. Le calcul est fait sur la banque courante.

6.2.4 XORMEM

XORMEM start_address,end_address

Identique a SUMMEM mais applique l'opérateur XOR sur chaque octet de la zone mémoire. Un exemple d'utilisation est le calcul d'un checksum d'une zone mémoire (ROM par exemple).

```
checkrom:
xor a
ld hl,0
ld bc,#1000
.computexor:
xor (hl)
inc hl
ld d,a
dec bc
ld a,b
or c
ld a,d
jr nz,.computexor
ld hl,checksum
cp (hl)
jr nz,romKO
jr romOK
checksum:
xormem 0,#1000
```

7 Directives et options spécifique à l'Amstrad CPC

RASM intègre des options et des directives qui ne concernent que l'architecture spécifique de l'Amstrad CPC, comme l'accès aux banques mémoire, et de ses émulateurs (export DSK, snapshots). Il offre en outre le support du format cartouche.

7.1 Manipulation des Banques

Les banques mémoires du 6128 peuvent être manipulées en envoyant des données sur le port #7F (le composant gate array), ce qui permet de les échanger par page de 16K. Pour simplifier l'écriture du code, RASM introduit des préfixes qui permettent de récupérer non pas l'adresse d'un label, mais la valeur utilisée pour sélectionner les banques.

7.1.1 Préfixe BANK

Le préfixe {BANK} devant un label (exemple : {BANK}monlabel) permet de récupérer la valeur de la banque mémoire dans laquelle est déclaré le label, plutôt que l'adresse du label. Exemple d'utilisation du tag :

```
BANK 0
ld a,{bank}mysub ;sera assemblé comme LD A,1
call connect_bank
jp mysubfn

BANK 1
defb 'hello'
mysubfn
jr $
```

7.1.2 Préfixe PAGE

Le préfixe {PAGE} devant une référence à un label (exemple : {PAGE}monlabel) permet de récupérer la valeur de type Gate array de la BANK dans laquelle est déclaré le label, plutôt que l'adresse du label. Par exemple pour un label situé dans la BANK 5 la valeur retournée sera #7FC5. Si vous utilisez l'adressage mémoire par 64K avec la directive BANKSET, alors la valeur gate array sera déduite du set de 64K ainsi que de l'adresse du label (2 bits de poids fort). Exemple d'utilisation du tag :

```
BANK 0
ld bc,{PAGE}mysubfn ; sera assemblé comme LD BC,#7FC5
out (c),a
jp mysubfn

BANK 5
defb 'hello'
mysubfn
jr $
```

7.1.3 Préfixe PAGESET

Le préfixe {PAGESET} devant un label (exemple : {PAGESET}monlabel) permet de récupérer la valeur de type "Gate Array" du BANKSET dans lequel est déclaré le label, plutôt que l'adresse du label. Par exemple pour un label situé dans la BANK 5 la valeur retournée sera #7FC2


```

BANK 0
  ld a,lo({pageset}mysub) ; sera assemblé comme LD A,#C2
  ld b,#7F
  out (c),a ; Tout la RAM est basculée, le code est supposé
  jp mysub ; stocké en ROM ou a un endroit approprié

BANK 5
  defb 'hello'
mysub
  jr $

```

7.2 Export de fichiers DSK et entêtes AMSDOS

7.2.1 Entête AMSDOS

L'utilisation de cette directive ajoute un entête Amsdos au fichier binaire produit automatiquement par Rasm. Cet entête est sans effet sur la directive `SAVE` que nous allons voir au prochain paragraphe (elle dispose de sa propre option pour ajouter cet entête à la demande).

7.2.2 Directive SAVE

```
SAVE 'filename', <address>, <size> [, AMSDOS|DSK|TAPE [, 'filename' [, <side>]]]
```

Enregistre un fichier binaire à partir de la mémoire adresse jusqu'à adresse+taille de l'espace mémoire en cours. Bien que l'instruction `SAVE` puisse être déclarée à n'importe quel moment, les enregistrements de fichier sont toujours réalisés en fin d'assemblage si et seulement si il n'y a pas eu d'erreur. Il n'est donc pas possible d'enregistrer des états intermédiaires d'assemblage.

Lorsqu'on enregistre sur une image de disquette (DSK), le nom du fichier binaire est automatiquement tronqué et mis en majuscule si il n'est pas conforme aux limitations de l'AMSDOS. Notez aussi que si le fichier DSK existe déjà, RASM va vérifier si le fichier binaire généré existe déjà dans le DSK. Si il existe, il refusera de mettre à jour le DSK, sauf si on passe l'option `-eo`. Si le DSK n'existe pas, il sera automatiquement créé.

Avec le format `TAPE`, c'est un fichier au format `CDT` qui sera produit.

Exemples :

```

;Sauve un fichier binaire
SAVE 'myfile.bin',start,size

;Sauve un binaire avec un header AMSDOS
SAVE 'myfile.bin',start,size,AMSDOS

;Sauve un binaire AMSDOS dans un fichier DSK
SAVE 'myfile.bin',start,size,DSK,'fichierdsk.dsk'

;Sauve un binaire CDT
SAVE 'myfile.bin',start,size,TAPE

;Sauve un binaire HOBETA pour ZX
SAVE 'myfile.bin',start,size,HOBETA

```

Combiné avec `RUN` :

```

ORG #9000

start:
  nop
  ret

```

```
end:
RUN start
SAVE 'main.bin',start,end-start,DSK,'main.dsk'
```

7.3 Cartouches et Snapshots

En plus du format DSK, RASM permet l'exportation de fichiers au format cartridge et snapshot. Ils peuvent être utilisés par certains émulateurs (Winape, Ace, etc.). La méthode pour produire les deux formats est très similaire. En début de programme, il faut utiliser les directives `BUILDCPR` ou `BUILDSNA`, `BANK` et `RUN`. C'est la directive `BANK` qui va provoquer la génération d'une cartouche ou d'un snapshot.

Génération d'une Cartouche Pour générer une cartouche, il suffit que le source débute par les deux lignes suivantes :

```
BUILDCPR [EXTENDED]
BANK 0
```

La directive `BUILDCPR` sans paramètre n'a pas vraiment d'utilité, car par défaut, en cas d'utilisation de la directive `BANK`, c'est une cartouche qui est générée. Mais pour des raisons de lisibilité débiter le source par cette directive permet d'enlever toute ambiguïté. Il n'est pas nécessaire de préciser le point d'entrée, car il est forcément à l'adresse 0. Si on ajoute le paramètre `EXTENDED` c'est une cartouche étendue (un fichier `xpr`) qui sera généré. Peut être utilisé en conjonction avec l'option `-xpr` pour générer des fichiers supplémentaires de 512KB pour tous les slots de la cartouche étendue.

Génération d'un Snapshot La génération d'un snapshot nécessite aussi quelques lignes, très similaires à la cartouche. Ici avec un programme dont le point d'entrée à l'adresse `#A000` :

```
BUILDSNA
BANK 0
RUN #A000
```

Il est aussi possible d'utiliser la directive `BANKSET` pour générer un fichier snapshot.

7.3.1 BUILDSNA

```
BUILDSNA [V2]
```

L'usage de la directive `BUILDSNA` indique à Rasm que l'on veut générer un snapshot et non une cartouche. De plus, à la différence d'une cartouche, il faut préciser le point d'entrée (0 n'étant pas valide). Le snapshot généré par Rasm inclut un écran de taille classique (le même que sous Basic), les encres sont aux valeurs par défaut du Basic (non clignotantes). Les 3 voies audio sont désactivées, les roms désactivées et le mode d'interruption est 1. Par défaut le snapshot est initialisé avec un 6128 CRTC 0. Il est possible avec les directives `SETCRTC` et `SETCPC` de choisir un autre type de CPC et de CRTC. De plus, il est possible de spécifier la valeur des registres des différents circuits avec `SNASET` :

7.3.2 SETCPC

```
SETCPC <model>
```

Choisir le modèle de CPC quand on enregistre un snapshot. Les valeurs autorisées sont :

```
0 : CPC 464
1 : CPC 664
2 : CPC 6128
4 : 464 Plus
5 : 6128 Plus
6 : GX-4000
```

7.3.3 SETCRTC

SETCRTC <CRTC model>

Choisir le modèle de CRTC quand on enregistre un snapshot. Les valeurs autorisées vont de 0 à 4. Pour rappel, les CPC ont des CRTC 0,1,2 ou 4 et les Plus ou GX-4000 ont tous le CRTC 3.

7.3.4 SETSNA

SETSNA RegisterName,value

SETSNA GA_PAL,index,value

SETSNA CRTC_REG,index,value

SETSNA PSG_REG,index,value

Avec la première syntaxe (qui prend 2 paramètres), les registres suivants peuvent être initialisés :

- Z80 Main registers : Z80_AF, Z80_F, Z80_A, Z80_BC, Z80_C, Z80_B, Z80_DE, Z80_E, Z80_D, Z80_HL, Z80_L, Z80_H,
- Z80 Mirror registers : Z80_AFX, Z80_FX, Z80_AX, Z80_BCX, Z80_CX, Z80_BX, Z80_DEX, Z80_EX, Z80_DX, Z80_HLX, Z80_LX, Z80_HX
- Z80 Internal registers : Z80_R, Z80_I, Z80_IFF0, Z80_IFF1, Z80_IX, Z80_IXL, Z80_IXH, Z80_IY, Z80_IYL, Z80_IYH, Z80_SP, Z80_PC, Z80_IM,
- Gate Array : GA_PEN, GA_ROMCFG, GA_RAMCFG, GA_VSC, GA_ISC
- CRTC internal registers : CRTC_SEL, CRTC_TYPE, CRTC_HCC, CRTC_CLC, CRTC_RLC, CRTC_VAC, CRTC_VSWC, CRTC_HSWC, CRTC_STATE,
- PPI : PPIA, PPIB, PPLIC, PPICTL, PSG_SEL, CPC_TYPE, INT_NUM,
- FDD : FDD_MOTOR, FDD_TRACK
- PRINT : PRNT_DATA
- INTERRUPTS : INT_REQ

Avec les 3 autres syntaxes, SETSNA prend un paramètre supplémentaire, qui est l'index du registre :

7.3.5 BUILDTAPE

BUILDTAPE

Active la génération d'un fichier CDT. Comme pour BUILDSNA, la directive RUN permet de spécifier un point d'entrée.

7.3.6 BANK

BANK [ROM page number]

BANK [RAM page number]

BANK NEXT

Sélectionner un emplacement ROM (cartouche) ou RAM (snapshot). L'usage de cette instruction active par défaut l'écriture de la cartouche en fin d'assemblage. Les valeurs possibles vont de 0 à 31. En mode snapshot on peut aussi utiliser cette directive, cette fois avec des valeurs de 0 à 35 (64K de base + 512K d'extension mémoire).

Sans paramètre, ou avec le paramètre NEXT, la directive ouvre un nouvel espace mémoire de travail.

```

BUILDSNA ; recommended usage when using snapshot is to set it first
BANKSET 0 ; assembling in first 64K
ORG #1000
RUN #1000 ; entry point is set to #1000

    ld b,#7F
    ld a,{page}mydata ; get gate array value for paging memory
    out (c),a
    ld a,(mydata)
    jr $

BANK 6 ; choose 3th bank of 2nd 64K set
nop
mydata defb #DD

bank
; bank used without parameter, this is a temporary memory space
; that won't be saved in the snapshot

foo
    repeat 10
        cpi
    rend
bar
    SAVE "another",foo,foo-bar

```

Il existe une option de compatibilité pour la création de snapshot version 2 : Certains émulateurs ou cartes hardware ne gèrent pas encore le format v3. Pour rétrograder les snapshots en format v2 (128K maximum, non compressés), il suffit d'ajouter le paramètre V2 après la directive ou de passer le paramètre -v2 au lancement de RASM.

7.3.7 RUN

```
RUN <address>[,<gate array configuration>]
```

Cette directive n'est prise en compte que si on génère un snapshot. Alors l'adresse de démarrage du code sera injectée dans le snapshot. En option on peut spécifier la configuration du gate array, typiquement pour exécuter un programme depuis les 64K de mémoire étendue.

7.4 Directives spécifiques aux snapshots

7.4.1 BANKSET

```
BANKSET <64K bloc number>
```

Sert à sélectionner un emplacement mémoire pour les snapshots, en groupant les pages 4 à 4. Le format snapshot v3 supportant au maximum une extension de 512K, il y a 9 sets mémoire indexés de 0 à 8. Il est possible d'utiliser BANK et BANKSET en même temps mais il est impératif de ne pas sélectionner la même page à la fois avec BANK et BANKSET. Un contrôle déclenchera une erreur si vous tentez de le faire.

L'appel de cette directive force automatiquement la génération de snapshot.

7.4.2 BREAKPOINT

```
BREAKPOINT [<address>]
[&]BRKlabel
```

Ajoute un point d'arrêt (ce n'est pas une instruction qui est assemblée) avec pour adresse de break l'adresse de l'instruction suivante ou celle du paramètre optionnel. Les points d'arrêt peuvent être exportés sous forme de fichier brut ou dans les snapshots (compatible avec les émulateurs ACE et Winape) avec l'option `-sb`. Note : Tout label qui commence par le préfixe `BRK` ou `@BRK` génère à la fois un label et un point d'arrêt.

7.4.3 Options d'export

Voici les options qui peuvent être passées en ligne de commande pour spécifier les noms des fichiers exportés et activer l'export des symboles et breakpoints pour le format SNA :

- `-oc <nom du fichier cartouche>` : spécifie le nom complet du fichier cartouche.
- `-oi <fichier snapshot >` spécifie le nom complet du fichier snapshot
- `-v2` : Créé un snapshot version 2 (export par défaut en version 3)
- `-ss` : Exporte les symboles dans le fichier snapshot (uniquement compatible avec ACE), uniquement avec la version 3+
- `-ok <breakpoint filename>` : spécifie le nom complet du fichier breakpoint.
- `-eb` : Exporte les breakpoints dans un fichier texte
- `-sb` : Exporte les points d'arrêt (breakpoints) dans le fichier snapshot (compatible avec les formats Winape et ACE), uniquement avec la version 3+

7.5 Gestion des couleurs du CPC+

7.5.1 GET_R, GET_G, GET_B

`GET_R <16 bits RGB value>`

`GET_G <16 bits RGB value>`

`GET_B <16 bits RGB value>`

Permet, dans une expression, de récupérer l'une des 3 composantes (4 bits) R,G,B d'une couleur au format utilisé par l'ASIC

7.5.2 SET_R, SET_G, SET_B

`SET_R <4 bits value>`

`SET_G <4 bits value>`

`SET_B <4 bits value>`

Renvoie une valeur 16 bit compatible avec le format de l'ASIC, dont la composante R,G ou B est fixée selon le paramètre passé.

```
| dw (SET_R 4) | (SET_G 15) | (SET_B 0) ; Defines RGB Color (4,15,0)
```

ou encore

```
| macro drgb dr,db,dg
| dw SET_R dr | SET_G dg | SET_B db
| mend
```

7.6 Directives obsolètes

7.6.1 NOCODE

NOCODE

...

CODE

Cette directive sert à désactiver la génération de code pour une portion de code. Tout se passe comme si le code était généré, mais à la sortie de la zone définie par CODE, la suite du code sera généré là où la section avait commencé. Cette directive servait à définir des structures de données, elle est maintenant obsolète pour cet usage. Elle peut cependant permettre de faire des calculs basés sur du code, de logger le résultat de ces calculs dans des variables, et pourtant ne rien produire en sortie.

7.6.2 WRITE DIRECT

WRITE DIRECT <lower rom>[,<higher rom>[,<RAM gate array>]]

Cette directive est présente pour compatibilité avec Winape, son usage est déconseillé. Utilisez de préférence les directives BANK ou BANKSET. En spécifiant une rom basse (entre 0 et 7) ou une rom haute (entre 0 et 31), cette directive a le même effet que la directive BANK. En spécifiant uniquement l'adresse RAM (n'importe quelle valeur) et en désactivant les numéros de rom avec la valeur -1, on crée à chaque appel un nouvel espace mémoire. On peut ainsi assembler plusieurs codes au même emplacement mémoire, mais dans un espace différent. Cet usage est équivalent à la directive BANK sans paramètre.

7.6.3 LIST, NOLIST, LET

Ces directives sont ignorées, elles n'existent que pour la compatibilité avec Maxam et Winape.

8 Directives et options spécifique au ZX

RASM intègre aussi quelques options et directives qui ne concernent que l'architecture spécifique du ZX.

8.1 Directive HOBETA

`SAVE 'filename', start, size, HOBETA`

Cette directive est un paramètre supplémentaire pour la directive `SAVE`, de façon à générer un fichier avec une entête `HOBETA`, en ajoutant l'entête adaptée. Hobeta est un format pour stocker des fichiers TR-DOS, utilisé principalement par les anciens émulateurs ZX Spectrum. Le fichier Hobeta est essentiellement une copie d'octet du fichier TR-DOS avec un en-tête de 17 octets :

+0	8 octets	nom de fichier TR-DOS
+8	1 octet	type de fichier (extension) TR-DOS
+9	2 octets	paramètre de fichier START
+11	2 octets	paramètre LENGTH du fichier (longueur en octets)
+13	2 octets	taille du fichier en secteurs
+15	2 octets	somme de contrôle des 15 octets précédents (pas le fichier lui-même!)

8.2 Directive BUILDZX

`BUILDZX`

Cette directive sert à activer la génération de snapshot. À noter qu'il faut obligatoirement ajouter un second paramètre à la directive `RUN`, afin de spécifier l'adresse de la pile (`SP`)

```
BUILDZX
BANK 0
RUN #8000,#6000 ; Entry point=#8000, SP=#6000
```

8.3 Options spécifiques

L'option `-sx` permet de réaliser un export pour certaines émulateurs ZX, en précisant la banque où le symbole est logé (`<<bank>>:<<adresse>>`)

9 Compilation

Cette section décrit la procédure pour compiler RASM sur différentes plateformes, le code source C étant disponible. De plus, il est possible d'intégrer RASM dans vos propres applications, ce qui sera vu à la prochaine section.

9.1 Compiler RASM

Pour commencer, voici les commandes à exécuter pour quelques plateformes courantes. Pour simplifier la compilation, ce sont des scripts Makefile ou des scripts batch. Tous ces scripts font appels à UPX, un outil de compression d'exécutable, disponible ici : <https://upx.github.io>

Linux

```
#Makefile invocation
make prod
```

Windows (Visual Studio)

```
compil.bat
```

Dos/Windows 32 (Watcom) Pour DOSBox, il faudra allouer au minimum 64Mb de RAM.

```
msdos.bat
```

MacOS

```
make makefile.MacOS
```

9.2 Intégrer RASM

Pour intégrer RASM dans votre propre application C/C++, il faut procéder en trois étapes :

- Compiler RASM sous forme de binaire (obj), avec le symbole `INTEGRATED_ASSEMBLY` défini
- Inclure `rasm.h` et utiliser l'une des deux fonctions pour compiler du code, ainsi que les structures de données définies dans ce header, si l'on souhaite récupérer des informations sur le processus d'assemblage
- Compiler votre programme en linkant le binaire produit à l'étape 1.

Dans notre premier exemple, nous allons utiliser la fonction `RasmAssemble`, qui renvoie, en plus du code assemblé, un code d'erreur, 0 si tout s'est bien passé, -1 sinon. La fonction `RasmAssembleInfos` est identique, à ceci près qu'elle renvoie une structure de donnée contenant des informations sur le processus d'assemblage : les éventuelles erreurs, et la valeur associée à chacun des symboles.

```
#include "rasm.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// Program to assemble
const char* prog="org #9000 \n\
    ld b,10 \n\
lp: djnz lp \n\
    ret \n";
```



```
int main(void) {
    printf("%s\n", prog);

    unsigned char *buf = NULL;
    int asmsize = 0;
    int res = RasmAssemble(prog, strlen(prog), &buf, &asmsize);

    printf("Result=%d, Generated code size=%d\n",res,asmsize);

    if (res==0)
    {
        for (int i=0; i<asmsize; i++)
        {
            printf("%02X ", buf[i]);
            if ((i&15)==15) printf("\n");
        }
        printf("\n");
    }
    else
    {
        printf("Failure!\n");
    }

    if (buf)
        free(buf);

    return 0;
}
```

Pour compiler ce fichier (embed.cpp) sous linux avec gcc :

```
gcc -D INTEGRATED_ASSEMBLY rasm_v0111.c -c -o rasm_embedded.obj
gcc embed.cpp rasm_embedded.obj -lm
```

Le résultat de l'exécution est le suivant :

```
$. /a.out
org #9000
ld b,10
lp: djnz lp
ret
Result=0, Generated code size=5
06 0A 10 FE C9
```

9.2.1 Récupération des erreurs et symboles

Dans l'exemple précédent, on a vu que le résultat de la fonction `RasmAssemble` était -1 en cas d'erreur. Si l'on souhaite d'avantages d'informations, il faudra appeler `RasmAssembleInfos` qui renvoie une structure contenant la liste des erreurs ainsi que la liste des symboles avec leur valeur.

A Coloration syntaxique

A.1 Coloration syntaxique dans VIM

Si vous avez déjà le fichier de coloration syntaxique Z80 il suffit d'ajouter les lignes suivantes au fichier `.vim/syntax/z80.vim` Ou vous pouvez télécharger le fichier complet de syntaxe `z80.vim`

```
" rasm/winape directives
syn keyword z80PreProc charset bank write save include incbin incl48 incl49
syn keyword z80PreProc macro mend switch case break while wend repeat until
syn keyword z80PreProc buildcpr amsdos lz48 lz49 lzclos protect
syn keyword z80PreProc direct brk let print stop nolist str
syn keyword z80PreProc defr dr defi undef
syn keyword z80PreProc bankset page pageset sizeof endm struct endstruct ends
syn keyword z80PreProc incexo lzexo lzx7 inczx7 buildsna setcrtc setcpc assert print
syn keyword z80Reg lix liy hix hiy
```

B Opcodes Z80

B.1 Instructions principales

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0 nop	ld bc,**	ld (bc),a	inc bc	inc b	dec b	ld b,*	rca	ex af,af'	add hl,bc	ld a,(bc)	dec bc	inc c	dec c	ld c,*	rrca
1 djnz *	ld de,**	ld (de),a	inc de	inc d	dec d	ld d,*	rla	jr *	add hl,de	ld a,(de)	dec de	inc e	dec e	ld e,*	rra
2 jr nz,*	ld hl,**	ld (**),hl	inc hl	inc h	dec h	ld h,*	daa	jr z,*	add hl,hl	ld hl,(**)	dec hl	inc l	dec l	ld l,*	cpl
3 jr nc,*	ld sp,**	ld (**),a	inc sp	inc (hl)	dec (hl)	ld (hl),*	scf	jr c,*	add hl,sp	ld a,(**)	dec sp	inc a	dec a	ld a,*	ccf
4 ld b,b	ld b,c	ld b,d	ld b,e	ld b,h	ld b,l	ld b,(hl)	ld b,a	ld c,b	ld c,c	ld c,d	ld c,e	ld c,h	ld c,l	ld c,(hl)	ld c,a
5 ld d,b	ld d,c	ld d,d	ld d,e	ld d,h	ld d,l	ld d,(hl)	ld d,a	ld e,b	ld e,c	ld e,d	ld e,e	ld e,h	ld e,l	ld e,(hl)	ld e,a
6 ld h,b	ld h,c	ld h,d	ld h,e	ld h,h	ld h,l	ld h,(hl)	ld h,a	ld l,b	ld l,c	ld l,d	ld l,e	ld l,h	ld l,l	ld l,(hl)	ld l,a
7 ld (hl),b	ld (hl),c	ld (hl),d	ld (hl),e	ld (hl),h	ld (hl),l	halt	ld (hl),a	ld a,b	ld a,c	ld a,d	ld a,e	ld a,h	ld a,l	ld a,(hl)	ld a,a
8 add a,b	add a,c	add a,d	add a,e	add a,h	add a,l	add a,(hl)	add a,a	adc a,b	adc a,c	adc a,d	adc a,e	adc a,h	adc a,l	adc a,(hl)	adc a,a
9 sub b	sub c	sub d	sub e	sub h	sub l	sub (hl)	sub a	sbc a,b	sbc a,c	sbc a,d	sbc a,e	sbc a,h	sbc a,l	sbc a,(hl)	sbc a,a
A and b	and c	and d	and e	and h	and l	and (hl)	and a	xor b	xor c	xor d	xor e	xor h	xor l	xor (hl)	xor a
B or b	or c	or d	or e	or h	or l	or (hl)	or a	cp b	cp c	cp d	cp e	cp h	cp l	cp (hl)	cp a
C ret nz	pop bc	jp nz,**	jp **	call nz,**	push bc	add a,*	rst #00	ret z	ret	jp z,**	Préfixe CB	call z,**	call **	adc a,*	rst #08
D ret nc	pop de	jp nc,**	out (*),a	call nc,**	push de	sub *	rst #10	ret c	exx	jp c,**	in a,(*)	call c,**	Préfixe DD	sbc a,*	rst #18
E ret po	pop hl	jp po,**	ex (sp),hl	call po,**	push hl	and *	rst #20	ret pe	jp (hl)	jp pe,**	ex de,hl	call pe,**	Préfixe ED	xor *	rst #28
F ret p	pop af	jp p,**	di	call p,**	push af	or *	rst #30	ret m	ld sp,hl	jp m,**	ei	call m,**	Préfixe FD	cp *	rst #38

B.2 Instructions étendues (ED)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
4 in b,(c)	out (c),b	sbc hl,bc	ld (**),bc	neg	retn	im 0	ld i,a	in c,(c)	out (c),c	adc hl,bc	ld bc,(**)	neg	reti	im 0/1	ld r,a
5 in d,(c)	out (c),d	sbc hl,de	ld (**),de	neg	retn	im 1	ld a,i	in e,(c)	out (c),e	adc hl,de	ld de,(**)	neg	retn	im 2	ld a,r
6 in h,(c)	out (c),h	sbc hl,hl	ld (**),hl	neg	retn	im 0	rrd	in l,(c)	out (c),l	adc hl,hl	ld hl,(**)	neg	retn	im 0/1	rld
7 in (c)	out (c),0	sbc hl,sp	ld (**),sp	neg	retn	im 1		in a,(c)	out (c),a	adc hl,sp	ld sp,(**)	neg	retn	im 2	
A ldi	cpd	ini	outi					ldd	cpd	ind	outd				
B ldir	cpir	inir	otir					lddr	cpdr	indr	otdr				

B.3 Instruction de manipulation de bits (CB)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	rlc b	rlc c	rlc d	rlc e	rlc h	rlc l	rlc (hl)	rlc a	rrc b	rrc c	rrc d	rrc e	rrc h	rrc l	rrc (hl)	rrc a
1	rl b	rl c	rl d	rl e	rl h	rl l	rl (hl)	rl a	rr b	rr c	rr d	rr e	rr h	rr l	rr (hl)	rr a
2	sla b	sla c	sla d	sla e	sla h	sla l	sla (hl)	sla a	sra b	sra c	sra d	sra e	sra h	sra l	sra (hl)	sra a
3	sll b	sll c	sll d	sll e	sll h	sll l	sll (hl)	sll a	srl b	srl c	srl d	srl e	srl h	srl l	srl (hl)	srl a
4	bit 0,b	bit 0,c	bit 0,d	bit 0,e	bit 0,h	bit 0,l	bit 0,(hl)	bit 0,a	bit 1,b	bit 1,c	bit 1,d	bit 1,e	bit 1,h	bit 1,l	bit 1,(hl)	bit 1,a
5	bit 2,b	bit 2,c	bit 2,d	bit 2,e	bit 2,h	bit 2,l	bit 2,(hl)	bit 2,a	bit 3,b	bit 3,c	bit 3,d	bit 3,e	bit 3,h	bit 3,l	bit 3,(hl)	bit 3,a
6	bit 4,b	bit 4,c	bit 4,d	bit 4,e	bit 4,h	bit 4,l	bit 4,(hl)	bit 4,a	bit 5,b	bit 5,c	bit 5,d	bit 5,e	bit 5,h	bit 5,l	bit 5,(hl)	bit 5,a
7	bit 6,b	bit 6,c	bit 6,d	bit 6,e	bit 6,h	bit 6,l	bit 6,(hl)	bit 6,a	bit 7,b	bit 7,c	bit 7,d	bit 7,e	bit 7,h	bit 7,l	bit 7,(hl)	bit 7,a
8	res 0,b	res 0,c	res 0,d	res 0,e	res 0,h	res 0,l	res 0,(hl)	res 0,a	res 1,b	res 1,c	res 1,d	res 1,e	res 1,h	res 1,l	res 1,(hl)	res 1,a
9	res 2,b	res 2,c	res 2,d	res 2,e	res 2,h	res 2,l	res 2,(hl)	res 2,a	res 3,b	res 3,c	res 3,d	res 3,e	res 3,h	res 3,l	res 3,(hl)	res 3,a
A	res 4,b	res 4,c	res 4,d	res 4,e	res 4,h	res 4,l	res 4,(hl)	res 4,a	res 5,b	res 5,c	res 5,d	res 5,e	res 5,h	res 5,l	res 5,(hl)	res 5,a
B	res 6,b	res 6,c	res 6,d	res 6,e	res 6,h	res 6,l	res 6,(hl)	res 6,a	res 7,b	res 7,c	res 7,d	res 7,e	res 7,h	res 7,l	res 7,(hl)	res 7,a
C	set 0,b	set 0,c	set 0,d	set 0,e	set 0,h	set 0,l	set 0,(hl)	set 0,a	set 1,b	set 1,c	set 1,d	set 1,e	set 1,h	set 1,l	set 1,(hl)	set 1,a
D	set 2,b	set 2,c	set 2,d	set 2,e	set 2,h	set 2,l	set 2,(hl)	set 2,a	set 3,b	set 3,c	set 3,d	set 3,e	set 3,h	set 3,l	set 3,(hl)	set 3,a
E	set 4,b	set 4,c	set 4,d	set 4,e	set 4,h	set 4,l	set 4,(hl)	set 4,a	set 5,b	set 5,c	set 5,d	set 5,e	set 5,h	set 5,l	set 5,(hl)	set 5,a
F	set 6,b	set 6,c	set 6,d	set 6,e	set 6,h	set 6,l	set 6,(hl)	set 6,a	set 7,b	set 7,c	set 7,d	set 7,e	set 7,h	set 7,l	set 7,(hl)	set 7,a

B.4 Instructions IX (DD)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0										add ix, bc						
1										add ix, de						
2		ld ix, **	ld (**), ix	inc ix	inc ixh	dec ixh	ld ixh, *			add ix, ix	ld ix, (**)	dec ix	inc ixl	dec ixl	ld ixl, *	
3				inc (ix++)	dec (ix++)	ld (ix++), *				add ix, sp						
4					ld b, ixh	ld b, ixl	ld b, (ix++)						ld c, ixh	ld c, ixl	ld c, (ix++)	
5					ld d, ixh	ld d, ixl	ld d, (ix++)						ld e, ixh	ld e, ixl	ld e, (ix++)	
6	ld ixh, b	ld ixh, c	ld ixh, d	ld ixh, e	ld ixh, ixh	ld ixh, ixl	ld h, (ix++)	ld ixh, a	ld ixl, b	ld ixl, c	ld ixl, d	ld ixl, e	ld ixl, ixh	ld ixl, ixl	ld l, (ix++)	ld ixl, a
7	ld (ix++), b	ld (ix++), c	ld (ix++), d	ld (ix++), e	ld (ix++), h	ld (ix++), l		ld (ix++), a					ld a, ixh	ld a, ixl	ld a, (ix++)	
8					add a, ixh	add a, ixl	add a, (ix++)						adc a, ixh	adc a, ixl	adc a, (ix++)	
9					sub ixh	sub ixl	sub (ix++)						sbc a, ixh	sbc a, ixl	sbc a, (ix++)	
A					and ixh	and ixl	and (ix++)						xor ixh	xor ixl	xor (ix++)	
B					or ixh	or ixl	or (ix++)						cp ixh	cp ixl	cp (ix++)	
C												Préfixe DDCB				
D																
E		pop ix		ex (sp), ix		push ix				jp (ix)						
F										ld sp, ix						

B.5 Instruction de manipulations de bits IX (DDCB)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0 rlc (ix**),b	rlc (ix**),c	rlc (ix**),d	rlc (ix**),e	rlc (ix**),h	rlc (ix**),l	rlc (ix**),	rlc (ix**),a	rrc (ix**),b	rrc (ix**),c	rrc (ix**),d	rrc (ix**),e	rrc (ix**),h	rrc (ix**),l	rrc (ix**),	rrc (ix**),a
1 rl (ix**),b	rl (ix**),c	rl (ix**),d	rl (ix**),e	rl (ix**),h	rl (ix**),l	rl (ix**),	rl (ix**),a	rr (ix**),b	rr (ix**),c	rr (ix**),d	rr (ix**),e	rr (ix**),h	rr (ix**),l	rr (ix**),	rr (ix**),a
2 sla (ix**),b	sla (ix**),c	sla (ix**),d	sla (ix**),e	sla (ix**),h	sla (ix**),l	sla (ix**),	sla (ix**),a	sra (ix**),b	sra (ix**),c	sra (ix**),d	sra (ix**),e	sra (ix**),h	sra (ix**),l	sra (ix**),	sra (ix**),a
3 sll (ix**),b	sll (ix**),c	sll (ix**),d	sll (ix**),e	sll (ix**),h	sll (ix**),l	sll (ix**),	sll (ix**),a	srl (ix**),b	srl (ix**),c	srl (ix**),d	srl (ix**),e	srl (ix**),h	srl (ix**),l	srl (ix**),	srl (ix**),a
4 bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 0, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),	bit 1, (ix**),
5 bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 2, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),	bit 3, (ix**),
6 bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 4, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),	bit 5, (ix**),
7 bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 6, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),	bit 7, (ix**),
8 res 0, (ix**),b	res 0, (ix**),c	res 0, (ix**),d	res 0, (ix**),e	res 0, (ix**),h	res 0, (ix**),l	res 0, (ix**),	res 0, (ix**),a	res 1, (ix**),b	res 1, (ix**),c	res 1, (ix**),d	res 1, (ix**),e	res 1, (ix**),h	res 1, (ix**),l	res 1, (ix**),	res 1, (ix**),a
9 res 2, (ix**),b	res 2, (ix**),c	res 2, (ix**),d	res 2, (ix**),e	res 2, (ix**),h	res 2, (ix**),l	res 2, (ix**),	res 2, (ix**),a	res 3, (ix**),b	res 3, (ix**),c	res 3, (ix**),d	res 3, (ix**),e	res 3, (ix**),h	res 3, (ix**),l	res 3, (ix**),	res 3, (ix**),a
A res 4, (ix**),b	res 4, (ix**),c	res 4, (ix**),d	res 4, (ix**),e	res 4, (ix**),h	res 4, (ix**),l	res 4, (ix**),	res 4, (ix**),a	res 5, (ix**),b	res 5, (ix**),c	res 5, (ix**),d	res 5, (ix**),e	res 5, (ix**),h	res 5, (ix**),l	res 5, (ix**),	res 5, (ix**),a
B res 6, (ix**),b	res 6, (ix**),c	res 6, (ix**),d	res 6, (ix**),e	res 6, (ix**),h	res 6, (ix**),l	res 6, (ix**),	res 6, (ix**),a	res 7, (ix**),b	res 7, (ix**),c	res 7, (ix**),d	res 7, (ix**),e	res 7, (ix**),h	res 7, (ix**),l	res 7, (ix**),	res 7, (ix**),a
C set 0, (ix**),b	set 0, (ix**),c	set 0, (ix**),d	set 0, (ix**),e	set 0, (ix**),h	set 0, (ix**),l	set 0, (ix**),	set 0, (ix**),a	set 1, (ix**),b	set 1, (ix**),c	set 1, (ix**),d	set 1, (ix**),e	set 1, (ix**),h	set 1, (ix**),l	set 1, (ix**),	set 1, (ix**),a
D set 2, (ix**),b	set 2, (ix**),c	set 2, (ix**),d	set 2, (ix**),e	set 2, (ix**),h	set 2, (ix**),l	set 2, (ix**),	set 2, (ix**),a	set 3, (ix**),b	set 3, (ix**),c	set 3, (ix**),d	set 3, (ix**),e	set 3, (ix**),h	set 3, (ix**),l	set 3, (ix**),	set 3, (ix**),a
E set 4, (ix**),b	set 4, (ix**),c	set 4, (ix**),d	set 4, (ix**),e	set 4, (ix**),h	set 4, (ix**),l	set 4, (ix**),	set 4, (ix**),a	set 5, (ix**),b	set 5, (ix**),c	set 5, (ix**),d	set 5, (ix**),e	set 5, (ix**),h	set 5, (ix**),l	set 5, (ix**),	set 5, (ix**),a
F set 6, (ix**),b	set 6, (ix**),c	set 6, (ix**),d	set 6, (ix**),e	set 6, (ix**),h	set 6, (ix**),l	set 6, (ix**),	set 6, (ix**),a	set 7, (ix**),b	set 7, (ix**),c	set 7, (ix**),d	set 7, (ix**),e	set 7, (ix**),h	set 7, (ix**),l	set 7, (ix**),	set 7, (ix**),a

B.6 Instructions IY (FD)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
									add iy, bc						
									add iy, de						
	ld iy, **	ld (**), iy	inc iy	inc iyh	dec iyh	ld iyh, *			add iy, iy	ld iy, (**)	dec iy	inc iyl	dec iyl	ld iyl, *	
				inc (iy**)	dec (iy**)	ld (iy**), *			add iy, sp						
				ld b, iyh	ld b, iyl	ld b, (iy**)						ld c, iyh	ld c, iyl	ld c, (iy**)	
				ld d, iyh	ld d, iyl	ld d, (iy**)						ld e, iyh	ld e, iyl	ld e, (iy**)	
ld iyh, b	ld iyh, c	ld iyh, d	ld iyh, e	ld iyh, iyh	ld iyh, iyl	ld h, (iy**)	ld iyh, a	ld iyl, b	ld iyl, c	ld iyl, d	ld iyl, e	ld iyl, iyh	ld iyl, iyl	ld l, (iy**)	ld iyl, a
ld (iy**), b	ld (iy**), c	ld (iy**), d	ld (iy**), e	ld (iy**), h	ld (iy**), l		ld (iy**), a					ld a, iyh	ld a, iyl	ld a, (iy**)	
				add a, iyh	add a, iyl	add a, (iy**)						adc a, iyh	adc a, iyl	adc a, (iy**)	
				sub iyh	sub iyl	sub (iy**)						sbc a, iyh	sbc a, iyl	sbc a, (iy**)	
				and iyh	and iyl	and (iy**)						xor iyh	xor iyl	xor (iy**)	
				or iyh	or iyl	or (iy**)						cp iyh	cp iyl	cp (iy**)	
												Préfixe FDCE			
	pop iy		ex (sp), iy		push iy				jp (iy)						
									ld sp, iy						

B.7 Instruction de manipulation de bits IY (FDCB)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	rlc (iy**),b	rlc (iy**),c	rlc (iy**),d	rlc (iy**),e	rlc (iy**),h	rlc (iy**),l	rlc (iy**),	rlc (iy**),a	rrc (iy**),b	rrc (iy**),c	rrc (iy**),d	rrc (iy**),e	rrc (iy**),h	rrc (iy**),l	rrc (iy**),	rrc (iy**),a
1	rl (iy**),b	rl (iy**),c	rl (iy**),d	rl (iy**),e	rl (iy**),h	rl (iy**),l	rl (iy**),	rl (iy**),a	rr (iy**),b	rr (iy**),c	rr (iy**),d	rr (iy**),e	rr (iy**),h	rr (iy**),l	rr (iy**),	rr (iy**),a
2	sla (iy**),b	sla (iy**),c	sla (iy**),d	sla (iy**),e	sla (iy**),h	sla (iy**),l	sla (iy**),	sla (iy**),a	sra (iy**),b	sra (iy**),c	sra (iy**),d	sra (iy**),e	sra (iy**),h	sra (iy**),l	sra (iy**),	sra (iy**),a
3	sll (iy**),b	sll (iy**),c	sll (iy**),d	sll (iy**),e	sll (iy**),h	sll (iy**),l	sll (iy**),	sll (iy**),a	srl (iy**),b	srl (iy**),c	srl (iy**),d	srl (iy**),e	srl (iy**),h	srl (iy**),l	srl (iy**),	srl (iy**),a
4	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 0, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),	bit 1, (iy**),
5	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 2, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),	bit 3, (iy**),
6	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 4, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),	bit 5, (iy**),
7	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 6, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),	bit 7, (iy**),
8	res 0, (iy**),b	res 0, (iy**),c	res 0, (iy**),d	res 0, (iy**),e	res 0, (iy**),h	res 0, (iy**),l	res 0, (iy**),	res 0, (iy**),a	res 1, (iy**),b	res 1, (iy**),c	res 1, (iy**),d	res 1, (iy**),e	res 1, (iy**),h	res 1, (iy**),l	res 1, (iy**),	res 1, (iy**),a
9	res 2, (iy**),b	res 2, (iy**),c	res 2, (iy**),d	res 2, (iy**),e	res 2, (iy**),h	res 2, (iy**),l	res 2, (iy**),	res 2, (iy**),a	res 3, (iy**),b	res 3, (iy**),c	res 3, (iy**),d	res 3, (iy**),e	res 3, (iy**),h	res 3, (iy**),l	res 3, (iy**),	res 3, (iy**),a
A	res 4, (iy**),b	res 4, (iy**),c	res 4, (iy**),d	res 4, (iy**),e	res 4, (iy**),h	res 4, (iy**),l	res 4, (iy**),	res 4, (iy**),a	res 5, (iy**),b	res 5, (iy**),c	res 5, (iy**),d	res 5, (iy**),e	res 5, (iy**),h	res 5, (iy**),l	res 5, (iy**),	res 5, (iy**),a
B	res 6, (iy**),b	res 6, (iy**),c	res 6, (iy**),d	res 6, (iy**),e	res 6, (iy**),h	res 6, (iy**),l	res 6, (iy**),	res 6, (iy**),a	res 7, (iy**),b	res 7, (iy**),c	res 7, (iy**),d	res 7, (iy**),e	res 7, (iy**),h	res 7, (iy**),l	res 7, (iy**),	res 7, (iy**),a
C	set 0, (iy**),b	set 0, (iy**),c	set 0, (iy**),d	set 0, (iy**),e	set 0, (iy**),h	set 0, (iy**),l	set 0, (iy**),	set 0, (iy**),a	set 1, (iy**),b	set 1, (iy**),c	set 1, (iy**),d	set 1, (iy**),e	set 1, (iy**),h	set 1, (iy**),l	set 1, (iy**),	set 1, (iy**),a
D	set 2, (iy**),b	set 2, (iy**),c	set 2, (iy**),d	set 2, (iy**),e	set 2, (iy**),h	set 2, (iy**),l	set 2, (iy**),	set 2, (iy**),a	set 3, (iy**),b	set 3, (iy**),c	set 3, (iy**),d	set 3, (iy**),e	set 3, (iy**),h	set 3, (iy**),l	set 3, (iy**),	set 3, (iy**),a
E	set 4, (iy**),b	set 4, (iy**),c	set 4, (iy**),d	set 4, (iy**),e	set 4, (iy**),h	set 4, (iy**),l	set 4, (iy**),	set 4, (iy**),a	set 5, (iy**),b	set 5, (iy**),c	set 5, (iy**),d	set 5, (iy**),e	set 5, (iy**),h	set 5, (iy**),l	set 5, (iy**),	set 5, (iy**),a
F	set 6, (iy**),b	set 6, (iy**),c	set 6, (iy**),d	set 6, (iy**),e	set 6, (iy**),h	set 6, (iy**),l	set 6, (iy**),	set 6, (iy**),a	set 7, (iy**),b	set 7, (iy**),c	set 7, (iy**),d	set 7, (iy**),e	set 7, (iy**),h	set 7, (iy**),l	set 7, (iy**),	set 7, (iy**),a

C Durée des opcodes du Z80 sur CPC

La table suivante indique la durée des instructions du Z80, exprimée en nombre de NOPs équivalents, ce qui est spécifique au CPC. Par exemple, ADD A,(HL) a la même durée que 2 NOPs.

- r : 8 bits register (A,B,C,D,E,H,L)
- rr : 16 bits register (AF,BC,DE,HL,SP)
- d : 8 bits data (0..255)
- dd : 16 bits data
- b : bit (0..7)
- cond : Condition (CC,Z,M,NC,NZ,P,PO,PE)

Les instructions manipulant le registre IY sont équivalentes à celles qui utilisent IX, elles ne sont pas indiquées ici.

Opcode	Durée	Opcode	Durée	Opcode	Durée
ADC r,r	1	CP IXL	2	INC (IX+d)	6
ADC A,(HL)	2	CP (IX+d)	3	IND	5
ADC A,n	2	CPD	4	INI	5
ADC HL,rr	4	CPDR	6 / 4	INIR	6 / 5
ADC HL,SP	4	CPI	4	INDR	6 / 5
ADC A,IXH	2	CPIR	6 / 4	JP dd	3
ADC A,IXL	2	CPL	1	JP cond,dd	3
ADC A,(IX+d)	5	DAA	1	JP (HL)	1
ADD r,r	1	DEC r	1	JP (IX)	2
ADD A,(HL)	2	DEC rr	2	JR d	3
ADD A,d	2	DEC (HL)	3	JR C,d	3 / 2
ADD HL,dd	3	DEC IX	3	JR NC,d	3 / 2
ADD IX,rr	4	DEC IXH	2	JR NZ,d	3 / 2
ADD IX,IX	4	DEC IXL	2	JR Z,d	3 / 2
ADD IX,SP	4	DEC (IX+d)	6	LD r,r	1
ADD A,IXH	2	DI	1	LD r,d	2
ADD A,IXL	2	DJNZ d	4 / 3	LD A,(rr)	2
ADD A,(IX+d)	5	EI	1	LD r,(HL)	2
AND r	1	EX AF,AF'	1	LD (rr),A	2
AND d	2	EX DE,HL	1	LD SP,HL	2
AND (HL)	2	EX (SP),HL	6	LD r,IXH	2
AND IXH	2	EX (SP),IX	7	LD r,IXL	2
AND IXL	2	EXX	1	LD SP,IX	3
AND (IX+d)	5	HALT	1	LD rr,dd	3
BIT r	2	IM 0	2	LD (HL),d	3
BIT (HL)	3	IM 1	2	LD A,R	3
BIT b,(IX+d)	6	IM 2	2	LD R,A	3
BIT b,(IX+d),r	6	IN A,(d)	3	LD A,I	3
CALL dd	5	IN r,(C)	4	LD I,A	3
CALL cond,dd	5 / 3	INC r	1	LD IXH,d	3
CCF	1	INC rr	2	LD IXL,d	3
CP r	1	INC (HL)	3	LD A,(dd)	4
CP d	2	INC IX	3	LD (dd),A	4
CP (HL)	2	INC IXH	2	LD IX,dd	4
CP IXH	2	INC IXL	2	LD HL,(dd)	5

Opcode	Durée	Opcode	Durée	Opcode	Durée
LD BC, (dd)	6	RET	3	SCF	1
LD DE, (dd)	6	RET cond	4 / 2	SET b,r	2
LD (dd),HL	5	RETN	4	SET b, (HL)	4
LD r, (IX+d)	5	RETI	4	SET b, (IX+d)	7
LD (dd),rr	6	RL r	2	SET b, (IX+d),r	7
LD IX, (dd)	6	RL (HL)	4	SLA r	2
LD (dd),IX	6	RL (IX+d)	7	SLA (HL)	4
LD (IX+d),r	5	RL (IX+d),r	7	SLA (IX+d)	7
LD (IX+d),d	6	RLC r	2	SLA (IX+d),r	7
LD (dd),SP	6	RLC (HL)	4	SLL r	2
LD SP, (dd)	6	RLC (IX+d)	7	SLL (HL)	4
LDD	5	RLC (IX+d),r	7	SLL (IX+d)	7
LDI	5	RLCA	1	SLL (IX+d),r	7
LDDR	6 / 5	RLA	1	SRA r	2
LDIR	6 / 5	RLD	5	SRA (HL)	4
NEG	2	RR r	2	SRA (IX+d)	7
NOP	1	RR (HL)	4	SRA (IX+d),r	7
OR r	1	RR (IX+d)	7	SRL r	2
OR d	2	RR (IX+d),r	7	SRL (HL)	4
OR (HL)	2	RRA	1	SRL (IX+d)	7
OR IXH	2	RRC r	2	SRL (IX+d),r	7
OR IXL	2	RRC (HL)	4	SUB r	1
OR (IX+d)	5	RRC (IX+d)	7	SUB d	2
OUT (d),A	3	RRC (IX+d),r	7	SUB (HL)	2
OUT (C),r	4	RRD	5	SUB IXH	2
OUT (C),0	4	RRCA	1	SUB IXL	2
OUTD	5	RST d	4	SUB (IX+d)	5
OUTI	5	SBC A,r	1	XOR r	1
OTDR	6 / 5	SBC A,d	2	XOR d	2
OTIR	6 / 5	SBC A,IXH	2	XOR (HL)	2
POP rr	3	SBC A,IXL	2	XOR IXH	2
POP IX	4	SBC A,(HL)	2	XOR IXL	2
PUSH rr	4	SBC A,(IX+d)	5	XOR (IX+d)	5
PUSH IX	5	SBC HL,rr	4		
RES b,r	2	SBC HL,SP	4		
RES b, (HL)	4				
RES b, (IX+d)	7				
RES b, (IX+d),r	7				

Index

SYMBOLS, 5

ACOS, 16

ALIGN, 11

AMSDOS, 33

AND, 16

APUltra, 30

AS80, 7

ASIN, 16

ASSERT, 19

ATAN(), 16

Audio, 29

BANK, 32, 35, 38, 39

BANKSET, 36, 38

BREAK, 19

BREAKPOINTS, 36

Breakpoints, 37

BRK, 23, 36

BUILDSNA, 34

BUILDTAPE, 35

Cartridge, 34

CASE, 19

CDT, 35

CHARSET, 13

COS(), 16

CPR, 34

DAMS, 23

DEFAULT, 19

DEFB, 11

DEFI, 12

DEFM, 11

DEFR, 12

DEFS, 12

DEFW, 12

DSK, 33

ELSE, 19

ENDIF, 19

ENDM, 22

ENDSTRUCT, 25

ENDSWITCH, 19

EQU, 15

Exomizer, 30

FAIL, 18

HI, 23

HI(), 16

HOBETA, 39

IF, 19

IFDEF, 19

IFNDEF, 19

IFNOT, 19

IFNUSED, 19

IFUSED, 19

INCBIN, 28

INCL48, 30

INCL49, 30

INCLEXO, 30

INCLUDE, 28

INCLZ4, 30

INCZX7, 30

Labels, 23

LET, 38

LIMIT, 11

LIST, 38

LO(), 16

LOW, 23

LZ4, 30

LZ48, 30

LZ49, 30

LZCLOSE, 30

LZEX0, 30

LZX7, 30

MACRO, 20, 22

MAXAM, 7

MEND, 22

MODULES, 24

NOEXPORT, 18

OR, 16

ORG, 10

PAGE, 32

PAGESET, 32

PRINT, 18

PROTECT, 11

REND, 20

REPEAT, 20, 23

REPEAT_COUNTER, 20

RUN, 36

SAVE, 33

SETCPC, 34
SETCRTC, 35
SETSNA, 35
SIN(), 16
SIZEOF, 25
Snapshots, 34, 37
STOP, 18
STR, 13
STRUCT, 25
SWITCH, 19
Symbols, 37

UNDEF, 19
UNTIL, 20, 23
UZ80, 7

Variables, 15

WAV, 29
WEND, 21
WHILE, 21, 23
WHILE_COUNTER, 21
WRITE DIRECT, 38

XOR, 16
XPR, 34

ZX, 39